

Fujitsu Software BS2000 POSIX
Version 21.0A49
Januar 2026



Freigabemitteilung

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Copyright © 2026 Fujitsu

Die Marke Fujitsu und das Fujitsu Logo sind registrierte Marken der Fujitsu Limited, Japan in Europa und in anderen Ländern.

BS2000 ist eine Marke der Fujitsu Germany GmbH in Europa.

1 Allgemeines	3
1.1 Bestellung	3
1.2 Auslieferung	3
1.3 Dokumentation	5
2 Software-Erweiterungen	6
2.1 Kommando ipcs	6
2.2 Kommando printf	6
2.3 Kommando fsexpand	6
3 Technische Hinweise	7
3.1 Ressourcenbedarf	7
3.1.1 Bedarf an Plattenspeicher	7
3.1.2 Hauptspeicherbedarf bei einer hohen Anzahl von POSIX-Prozessen	8
3.2 SW-Konfiguration	8
3.3 Produkt-Installation	8
3.3.1 Installation im BS2000 über das IMON/SOLIS-Verfahren	8
3.3.2 Installation im POSIX-Dateisystem	9
3.3.3 Automatische POSIX-Paket-Installation mit IMON	10
3.4 Produkt-Einsatz	11
3.4.1 Geänderte Tuning-Parameter	11
3.4.2 BCAM-Abhängigkeiten beim Starten und Beenden von POSIX	11
3.4.3 Voraussetzungen für den Remote-Zugang zu POSIX sowie für at und cron	11
3.4.4 Direkter Zugang zu POSIX über TELNET	11
3.4.5 Einrichten und Montieren von Dateisystemen	12
3.4.6 posdbl	12
3.4.7 POSIX-Paketinstallation von Aufsatzprodukten bei Wechsel der Hauptversionen	12
3.4.8 Tuning-Maßnahmen	12
3.4.9 Tool zur Konvertierung von 2K-fragmentierten in 4K-fragmentierte Dateisysteme (convfrags)	13
3.4.10 Monitor-Jobvariable \$.SYS.POSIXSTATUS	14
3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen	14
3.6 Inkompatibilitäten	14
3.7 Einschränkungen	14
3.8 Verhalten im Fehlerfall	15
4 Hardware-Anforderungen	16
5 Firmware-Stände	17

1 Allgemeines

Das Produkt POSIX V21.0A49 besteht aus folgenden Produktkomponenten:

*1	POSIX-BC V21.0A49 POSPRRTS V21.0C00	POSIX-Subsystem und Basis-Shell Laufzeitsystem für privilegierte POSIX-Anwendungen
	POSIX-SH V21.0A49	Erweiterte Shell
	POSIX-SOCKETS V21.0A49	Socket- und XTI-Funktionen
	POSIX-NSL V21.0A49	TLI-, RPC- und XDR-Funktionen
	POSIX-ADDON-LIB V2.1A30	UNIX-/BS2000-spezifische Erweiterungen zu den POSIX-Bibliotheksfunktionen

Diese Freigabemitteilung enthält in gedrängter Form die wesentlichen Erweiterungen, Abhängigkeiten und Betriebshinweise zu POSIX V21.0A49 unter dem Betriebssystem BS2000

*1 Der Inhalt entspricht dem Freigabestand: Januar 2026.

*1 Änderungen gegenüber Freigabestand September 2023 sind mit *1 gekennzeichnet.

Diese und andere aktuelle Freigabemitteilungen sind auf der SoftBooks-DVD enthalten und online verfügbar unter <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com>.

Werden mit dem Einsatz der vorliegenden Produktversion eine oder mehrere Vorgängerversionen übersprungen, so sind auch die Hinweise aus den Freigabemitteilungen (bzw. README-Dateien) der Vorgängerversionen zu berücksichtigen.

1.1 Bestellung

Die Produktkomponenten von POSIX V21.0A49 (siehe oben) sind in der technischen Liefereinheit BS2OS.POSIX V1.0 zusammengefasst. Diese Liefereinheit ist nicht einzeln bestellbar, sondern Bestandteil des Pakets FUJITSU Software BS2000 OS DX V1.0B.

Für POSIX V21.0A49 gelten die allgemeinen Bedingungen zum Vertrag über die Nutzung und Betreuung von Softwareprodukten.

1.2 Auslieferung

Die Lieferung der Dateien zu POSIX V21.0A49 erfolgt mit dem Lieferverfahren SOLIS.

Folgende Lieferbestandteile gehören zum Lieferumfang von POSIX V21.0A49:

	SINDAT.POSIX-BC.210.ROOT	Generisches Root-Dateisystem für die Erstinstallation
	SINENT.POSIX-BC.210	Enterprozeduren für POSIX-BC
	SINLIB.POSIX-ADDON-LIB.021	POSIX-ADDON-Header für POSIX-Dateisystem
	SINLIB.POSIX-BC.210	Installationsbibliothek f. POSIX-BC
	SINLIB.POSIX-BC.210.INET	POSIX-Tools: rcp, rsh, ..
	SINLIB.POSIX-BC.210.OSSW	Installationsbibliothek für Open-Source-Softwarekomponenten von POSIX-BC
	SINLIB.POSIX-BC.210.ROOT	Privilegierte Kommandos, Shared-Objects, ..
	SINLIB.POSIX-BC.210.SHELL	Basis-Shell
	SINLIB.POSIX-SH.210	Erweiterte Shell
	SINLNK.POSIX-BC.210	Installationsbibliothek f. POSIX-BC
	SINPRC.POSIX-BC.210	Installationsprozeduren f. POSIX-BC
	SKMLIB.POSIX-NSL.210	NSL-Header und Module (X86)
*1	SKMLIB.POSIX-SOCKETS.210	Sockets-Header und Module (X86)
	SKMLNK.POSIX-BC.210	Ladebibliothek für POSIX-BC (X86)
*1	SKMLNK.POSPRRTS.210	Ladebibliothek für POSPRRTS (X86)
	SKULNK.POSIX-ADDON-LIB.021	ADDON C-Bibliotheksfunktionen (X86)
	SKULNK.POSIX-SOCKETS.210.PTH	Ladebibliothek für POSIX-SOCKETS-PThread-Anwendungen (X86)
	SYSDOC.POSIX-ADDON-LIB.021.D SYSDOC.POSIX-ADDON-LIB.021.E	Readme-Dateien
	SYSDOC.POSIX-BC.210.OSS	Lizenztexte der Open-Source-Softwarekomponenten von POSIX-BC
	SYSENT.POSIX-BC.210	Enter für POSIX-BC
	SYSLIB.POSIX-ADDON-LIB.021	POSIX-ADDON-Header
	SYSLIB.POSIX-SOCKETS.210	Sockets-Header und Module
	SYSLIB.POSIX-NSL.210	NSL-Header und Module
	SYSLNK.POSIX-ADDON-LIB.021	ADDON C-Bibliotheksfunktionen

	SYSLNK.POSIX-BC.210 SYSLNK.POSIX-BC.210.INIT SYSLNK.POSIX-BC.210.SHELL	Ladebibliotheken für POSIX-BC
	SYSLNK.POSIX-SOCKETS.210.PTH	Ladebibliothek für POSIX-SOCKETS- PThread-Anwendungen
*1	SYSLNK.POSPRRTS.210	Ladebibliothek für POSPRRTS
	SYSMES.POSIX-BC.210	Meldungsdatei für POSIX-BC
	SYSRMS.POSIX-BC.210	RMS-Liefermenge für POSIX-BC
	SYSSDF.POSIX-BC.210	Systemsyntax für POSIX-BC
	SYSSPR.POSIX-BC.210.POSSTAT	SDF-Kdo-Prozedur für POSIX-BC
	SYSSSC.POSIX-BC.210	Subsystemdekl. für POSIX-BC
*1	SYSSSC.POSPRRTS.210	Subsystemdekl. für POSPRRTS
	SYSSSI.POSIX-BC.210	Parameterdatei für POSIX-BC

Im SOLIS2-Lieferanschreiben sind die jeweils gültigen Datei- und Datenträger-Merkmale aufgeführt.

1.3 Dokumentation

Zu POSIX V21.0A49 gibt es folgende Handbücher:

- 1 POSIX Grundlagen für Anwender und Systemverwalter
- 2 POSIX Kommandos
- 3 POSIX Sockets/XTI
- 4 POSIX BS2000-Dateisystem bs2fs
- 5 Laden von Shared Objects in POSIX

Die Dokumentation ist im Internet unter <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com> verfügbar. Dort finden Sie sowohl einzelne Handbücher als auch (unter dem Reiter „Softbooks“) das ISO-Image einer DVD mit dem Gesamtbestand.

Zu diesen Handbüchern kann es zusätzlich README-Dateien geben. Sie enthalten Änderungen und Erweiterungen zum Handbuch des jeweiligen Produktes.

2 Software-Erweiterungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Neuerungen und Erweiterungen von POSIX A49 gegenüber dem Korrekturstand A47 vorgestellt.

Die ausführliche Beschreibung aller neuen Funktionen finden Sie in den unter Abschnitt 1.4 aufgeführten Handbüchern zu POSIX bzw. in den zugehörigen README-Dateien.

2.1 Kommando `ipcs`

Das Kommando `ipcs` bietet neue Optionen `-T` und `-A` an für die Anzeige von Zeit-Informationen mit Datum.

2.2 Kommando `printf`

Das Kommando `printf` erlaubt die Angabe `ll` bei den Konvertierungszeichen `d`, `u`, `o`, `x` und `X`.

2.3 Kommando `fsexpand`

Die neue Option `-N` des Kommandos `fsexpand` erlaubt es, die "Kompaktifizierung" zu unterdrücken.

*1 2.4 Kommandos `top` und `pstree`

*1 Zur Unterstützung der Diagnose bzw. des Monitorings von POSIX-Prozessen
*1 wurden die neuen Kommandos `top` und `pstree` eingeführt.
*1

3 Technische Hinweise

3.1 Ressourcenbedarf

3.1.1 Bedarf an Plattenspeicher

Für die Produktdateien von POSIX werden ca. 100.000 PAM-Seiten benötigt. Für das root-Dateisystem wird eine Mindestgröße von 50.000 PAM-Seiten auf dem HOME-Pubset, für das var-Dateisystem eine Mindestgröße von 20.000 PAM-Seiten empfohlen.

Diese Größe schließt eine Installation der erweiterten Shell POSIX-SH mit ein.

Zusätzlicher Platzbedarf bei Installation folgender Produkte:

POSIX-Produkt	Speicherplatz im root-Dateisystem		Bemerkung
CRTE V21.0	ca.	8,0 MB	Installation nur bei
POSIX-HEADER V21.0	ca.	1,2 MB	Programmproduktion in
POSIX-ADDON-LIB V2.1	ca.	0,3 MB	der Shell erforderlich
COBOL2000 V1.6	ca.	6 KB	in /opt - " -
CPP V4.0	ca.	0,1 MB	in /opt - " -
POSIX-NSL V21.0	ca.	9,0 MB	- " -
POSIX-SOCKETS V21.0	ca.	6,7 MB	- " -
NFS V3.0	ca.	38 KB	
JENV V11.0	ca.	187,5 MB	in /opt
openNet Server V21.0	ca.	3 KB	
interNet Services V3.4B			
TCP-IP-AP V5.3	ca.	15 KB	in /opt
TCP-IP-SV V3.3:			
DNS-Paket	ca.	0,2 MB	in /opt
NTP-Paket	ca.	5,5 MB	in /opt
NAMED-Paket	ca.	5,2 MB	in /opt
OPENSSSH-Paket	ca.	2,3 MB	in /opt
MAIL V3.4:			
Postfix-Paket	ca.	10,9 MB	in /opt
Imap-Paket	ca.	2,0 MB	in /opt
APACHE V2.4			
Basispaket	ca.	50,6 MB	in /opt
HTTPD-Paket	ca.	18,9 MB	in /opt
HTTPD-D-Paket	ca.	22,4 MB	in /opt
MODPERL-Paket	ca.	9,4 MB	in /opt
MODPRL-D-Paket	ca.	26,2 MB	in /opt
MODPHP-Paket	ca.	37,3 MB	in /opt
MODPHP-D-Paket	ca.	147,4 MB	in /opt
PERL V52.4	ca.	99,8 MB	in /opt
SNMP-Management			
NET-SNMP V5.8	ca.	18 KB	
SNMP-AGENTS V1.1	ca.	293,6 MB	in /opt
WebTA V7.5B	ca.	54,6 MB	in /opt

3.1.2 Hauptspeicherbedarf bei einer hohen Anzahl von POSIX-Prozessen

Wenn viele Prozesse an POSIX konnektiert sind, diese aber keine Aktionen in POSIX durchführen, ist in etwa mit folgendem Verbrauch an residenten Hauptspeicherseiten zu rechnen:

Klasse 3: ca. 3 Seiten pro Prozess

Klasse 4: ca. 2 Seiten pro Prozess

3.2 SW-Konfiguration

POSIX V21.0A49 ist in BS2000 OS DX V1.0A ablauffähig.

Die Nutzung bestimmter Funktionen setzt weitere SW voraus:

NFS ab V3.0A49

Für die Freigabe von bs2fs-Dateisystemen für NFS-Clients (share-Kommando) ist NFS V3.0 ab dem Korrekturstand A43 erforderlich.

3.3 Produkt-Installation

Die Installation von POSIX verläuft in zwei Schritten:

1. Installation im BS2000 über das IMON/SOLIS-Verfahren
2. Installation im POSIX-Dateisystem

Für die Installation des Produktes müssen neben den Hinweisen in der vorliegenden Freigabemitteilung auch die Informationen zur Installation im Lieferanschreiben sowie im Handbuch "POSIX Grundlagen" berücksichtigt werden.

Die erforderlichen Eingaben, sowie der Ablauf der Installation mit IMON sind ausführlich im Handbuch zu IMON beschrieben.

3.3.1 Installation im BS2000 über das IMON/SOLIS-Verfahren

Die SOLIS-Lieferung wird im BS2000 mit dem Installationsmonitor IMON installiert. Nach dem Einspielen der SOLIS-Lieferung (z.B. mit der IMON-BAS-Anweisung //INSTALL-UNITS) muss die Lieferung noch aktiviert werden. Die Aktionen bei der Aktivierung einer neuen POSIX-Liefereinheit sind:

- Entsperren der POSIX-Produktkomponenten (UNLOCK-PRODUCT-VERSION)
- Aktualisierung des Subsystemkatalogs
- Aktivierung der neuen Message- und SDF-Syntaxdateien zu POSIX-BC

Die Aktivierung erfolgt automatisch bei einem BS2000-Neustart. Sie kann aber auch ohne BS2000-Neustart im laufenden Betrieb erfolgen. Hierzu steht die IMON-BAS-Anweisung //ACTIVATE-UNITS zur Verfügung.

Zur Aktivierung im laufenden Betrieb beachten Sie die folgenden Hinweise.

Aktivierung der POSIX-Liefereinheit im laufenden Betrieb

Die Aktivierung im laufenden Betrieb kann auch mit der IMON-BAS-Anweisung ACTIVATE-UNITS erfolgen.

Neben den schon erwähnten Aktionen (Sperrung aufheben, Subsystemkatalog, MSG- und SDF-Syntaxdateien aktualisieren) wird bei ACTIVATE-UNITS das POSIX-Subsystem beendet und neu gestartet.

Für den Fall, dass sich POSIX nicht vollständig beenden lässt, erhält man während des Ablaufs von ACTIVATE-UNITS eine zu beantwortende Meldung an der Konsole und die Möglichkeit, das POSIX-Subsystem zu beenden. Die Meldung kann nach erfolgreicher POSIX-Beendigung mit „REPEAT“ beantwortet werden.

Abhängigkeiten zwischen den Subsystemen POSIX und CRTEBASY (Liefereinheit BS2GA.CRTE-BAS)

Das Subsystem CRTEBASY ist für POSIX nicht zwingend vorausgesetzt, wird aber von den meisten POSIX-Prozessen benutzt, falls es geladen ist. Die Folge: Das Subsystem CRTEBASY kann nicht ausgetauscht werden, solange das POSIX-Subsystem läuft.

Vor dem Austausch des Subsystems CRTEBASY (z.B. durch Aktivierung der Liefereinheit BS2GA.CRTE-BAS mit ACTIVATE-UNITS) muss deshalb zuerst das POSIX-Subsystem beendet werden.

3.3.2 Installation im POSIX-Dateisystem

Für das Einrichten der POSIX-Umgebung steht das POSIX-Installationsprogramm zur Verfügung, das mit dem Kommando /START-POSIX-INSTALLATION gestartet wird. Das POSIX-Installationsprogramm kann im Dialog oder automatisiert (d.h. gesteuert über eine Parameterdatei) aufgerufen werden.

Es wird entweder eine POSIX-Erstinstallation oder eine POSIX-Upgrade-Installation durchgeführt.

- Bei einer Erstinstallation werden das POSIX-root und var-Dateisystem neu eingerichtet.
- Die POSIX-Upgrade-Installation ist erforderlich, falls Sie POSIX bereits installiert haben und vorgenommene Änderungen im root- und var-Dateisystem beibehalten wollen.

Alle wesentlichen Informationen zur Installation von POSIX sind im Handbuch "POSIX Grundlagen", Kapitel 5, enthalten.

U.a. finden Sie dort Informationen zum POSIX-Installationsprogramm selbst sowie zu den Verfahrensschritten, die bei einer Erst- oder Upgrade-Installation zu beachten sind.

Ergänzende Hinweise zur Upgrade-Installation:

- In jedem Fall muss eine Paket-Installation von POSIX-BC und POSIX-SH durchgeführt werden.
- Bei der Upgrade-Installation darf der POSIX-Lader posdbl nicht aktiv sein! Vor der Upgrade-Installation wird das neue POSIX-Subsystem mit dem alten root-Dateisystem hochgefahren, das ungeeignete Programmmodule für den POSIX-Lader enthalten kann. Vor dem Start des neuen POSIX-Subsystems muss deshalb der DBLSTATE-Parameter in der POSIX-Parameterdatei (SYSSSI.POSIX-BC.210) überprüft und ggf. von 1 auf 0 gesetzt werden. Der Parameter kann wieder auf 1 gesetzt werden, bevor das POSIX-Subsystem nach einer erfolgreichen Paket-Installation von POSIX-BC und POSIX-SH erneut gestartet wird.

- Um die kundenspezifischen Anpassungen in POSIX-Konfigurationsdateien nicht zu überschreiben, werden bei einer Upgrade-Installation die neuen Dateien mit dem Suffix FSC abgelegt:
/etc/group.FSC
/etc/sudoers.FSC
/etc/inet/inetd.conf.FSC
/etc/syslog.conf.FSC
- Die OpenSSL Bibliotheken werden unter /usr/local nur installiert, wenn genügend Platz im Dateisystem zur Verfügung steht, andernfalls erfolgt ein Warnhinweis im Installationsdialog und an der Konsole des Systems.

3.3.3 Automatische POSIX-Paket-Installation mit IMON

Mit IMON kann die Paket-Installation im POSIX-Dateisystem auch im Rahmen der SOLIS/IMON-Installation erfolgen.

Voraussetzung für die automatische Paket-Installation einer POSIX-Liefereinheit ist (wie für alle Liefereinheiten mit Items vom Typ *PS oder *NP), dass

1. IMON-BAS in POSIX installiert ist
2. Beim Generieren der Installationsprozedur mit INSTALL-UNITS oder im Menü-Modus für die Liefereinheit das "POSIX-Processing" eingeschaltet wird.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Handbuch "POSIX Grundlagen", Abschnitt "Hinweise zur automatischen POSIX-Paketinstallation mit IMON".

3.4 Produkt-Einsatz

3.4.1 Geänderte Tuning-Parameter

Die Tuning-Parameter für POSIX werden über die POSIX-Informationsdatei (SYSSSI.POSIX-BC.210) eingestellt. Nach dem Einspielen der POSIX-Produktdateien über SOLIS-IMON wird eine bestehende POSIX-Informationsdatei nicht überschrieben. Die ausgelieferte Informationsdatei wird unter dem Namen SYSSSI.POSIX-BC.210.NEW abgelegt.

Gegenüber der Vorgängerversion wurden keine neuen Tuning-Parameter eingeführt. Die Werte für Minimum und Standard sind ebenso unverändert geblieben.

3.4.2 BCAM-Abhängigkeiten beim Starten und Beenden von POSIX

Das Subsystem POSIX kann erst nach "BCAM READY" gestartet werden. Bei einem Neustart von BCAM muss auch das Subsystem POSIX beendet und neu gestartet werden.

Auf die Notwendigkeit, bei Beendigung und Neustart von BCAM auch das POSIX-Subsystem neu zu starten, wird an der Konsole mit der Meldung POS1040 hingewiesen.

Die Meldung wird bei /SHOW-PENDING-MESSAGES (/STATUS MSG) angezeigt, kann jedoch nicht durch den Operator beantwortet werden. Die Meldung wird bei der POSIX-Beendigung automatisch beantwortet.

3.4.3 Voraussetzungen für den Remote-Zugang zu POSIX sowie für at und cron

Für Benutzerkennungen, die einen Remote-Zugang zu POSIX wünschen (ssh-, rlogin- oder Telnet-Zugang, Kommandos scp, rsh und rcp) oder die at, crontab, batch, sudo bzw. su nutzen wollen, muss eine Default-Accountnummer (POSIX-RLOGIN-DEFAULT) zugewiesen werden, z.B. mit dem Kommando
/MODIFY-USER-ATTRIBUTES <kennung>,ACCOUNT-ATTRIBUTES= -
/*MODIFY(ACCOUNT=<accountnr>,POSIX-RLOGIN-DEFAULT=*YES)

Beim Einsatz von SECOS muss für die Nutzung von at, crontab und batch der BATCH-Zugang erlaubt sein:
/MODIFY-LOGON-PROTECTION ...,BATCH-ACCESS=*YES

3.4.4 Direkter Zugang zu POSIX über TELNET

Ein Parallelbetrieb von TELNET aus der Liefereinheit interNet Services ("BS2000-TELNET") und TELNET aus POSIX ist ohne Konfigurationsänderungen nicht möglich, da in beiden Fällen die Standard-Portnummer 23 verwendet wird. Daher wird der TELNET in POSIX nur gestartet, wenn in der Konfigurationsdatei von inetd /etc/inetd.conf das Kommentarzeichen '#' vor dem Eintrag "telnet" entfernt worden ist.

Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "POSIX Grundlagen", Abschnitt "Zugang zur POSIX-Shell".

3.4.5 Einrichten und Montieren von Dateisystemen

- Während des Montierens von Dateisystemen mit dem POSIX-Installationsprogramm sollten parallel keine mount-Kommandos in der Shell abgesetzt werden.
- Das Verzeichnis /usr sollte nicht als Einhängpunkt für ein Dateisystem verwendet werden.
- Die HOME-Verzeichnisse von POSIX-Benutzern sollten nicht im Root-Dateisystem (/) liegen, um einen Überlauf durch Benutzerdateien zu vermeiden.

3.4.6 `posdbl`

Es gibt zwei Möglichkeiten, den POSIX-Lader zu aktivieren:

1. Automatisch beim Hochfahren des POSIX-Subsystems
Hierzu muss in der POSIX-Informationsdatei(SYSSSI.POSIX-BC.210) der Tuning-Parameter `DBLSTATE` auf den Wert 1 gesetzt werden.
2. Dynamisch mit dem `posdbl`-Kommando
(siehe auch Handbuch "POSIX Kommandos")

Wenn der `DBLSTATE`-Parameter in der `SYSSSI`-Parameterdatei auf 0 steht, kann der POSIX-Lader mit dem Shell-Kommando `posdbl` aktiviert werden. Mit folgendem Kommando erzielt man die gleiche Wirkung, wie beim automatischen Aktivieren: `posdbl -e both`

Im ersten Fall muss in der POSIX-Informationsdatei der Parameter `DBLPOOL` auf einem Wert größer 0 stehen; im zweiten Fall kann der Wert auch nachträglich mit dem Kommando `usp` vereinbart werden.

Ein Wert von 40 (MB) hat sich bewährt und kann empfohlen werden. Ansonsten sind die Einstellungen abhängig vom verfügbaren Hauptspeicher und vom Umfang der expliziten Ladeanweisungen (eigene Programme).

3.4.7 POSIX-Paketinstallation von Aufsatzprodukten bei Wechsel der Hauptversionen

Wenn sich bei einem bereits im POSIX installierten Produkt (POSIX-HEADER, CRTE etc.) die Hauptversion ändert (z.B. von 018 auf 019), sollte vor der Installation der neuen Produktversion unter POSIX zunächst die alte Produktversion deinstalliert werden (Funktion "Delete packages from POSIX" des POSIX-Installationsprogramms).

Diese Deinstallation ist nur mit den Scripts aus den alten Produktdateien möglich (Datei `SINLIB.<product>.<oldversion>`). Anschließend können die alten Produktdateien gelöscht und die neue Produktversion im POSIX installiert werden.

3.4.8 Tuning-Maßnahmen

Aus Performancegründen sollte beim Arbeiten mit POSIX generell das Subsystem von `CRTE-BASYS` vorgeladen werden. Das Subsystem wird von `DSSM` unter dem Namen `CRTEBASY` verwaltet.

Die Performance beim Arbeiten mit den POSIX-Kommandos der Basis- und der erweiterten Shell lässt sich durch folgende Maßnahmen optimieren:

- entweder den POSIX-Lader `posdbl` bzw. `pdbl` nutzen.
- oder die Zugriffe auf die Dateien der Basis- und erweiterten Shell mit DAB beschleunigen:
SINLIB.POSIX-BC.210.SHELL bzw. SINLIB.POSIX-SH.210

Außerdem sollten Performance-relevante Tuningparameter in der POSIX-Informationsdatei angepasst werden.
Siehe auch "Tuningmaßnahmen" im Handbuch "POSIX Grundlagen".

3.4.9 Tool zur Konvertierung von 2K-fragmentierten in 4K-fragmentierte Dateisysteme (convfrags)

Aus historischen Gründen können Dateisysteme im Einsatz sein, die statt mit der standardmäßigen Fragmentgröße von 4K mit einer Fragmentgröße von 2K generiert wurden. Für 2K-fragmentierte Dateisysteme kann die Funktion Dateisystemerweiterung nicht genutzt werden. Deshalb wird zur Konvertierung von 2k-fragmentierten in 4k-fragmentierte Dateisysteme das Tool `convfrags` (Shellscript unter `/sbin`) zur Verfügung gestellt.

Es gibt zwei Formate für den Aufruf:

```
convfrags -i [mountpoint]
convfrags -c mountpoint [ -p pubsetid]
```

Format 1 gibt Information bezüglich der Fragmentgröße eines oder aller Dateisysteme aus.

Mit Format 2 wird dann die Konvertierung durchgeführt, wobei die neu erzeugte Datei auch auf einem anderen Pubset liegen kann.

- Zum Format 1:

Ist ein Mountpoint angegeben so wird Information über das dort gemountete Dateisystem ausgegeben.

Ist kein Mountpoint angegeben so wird Information über alle gemounteten Dateisysteme ausgegeben.

- Zum Format 2:

Bei Angabe von Format 2 wird tatsächlich eine Konvertierung durchgeführt. Es wird wie folgt vorgegangen:

1. Ein zweites Dateisystem wird erzeugt (Suffix `.TEMP.CF`) und montiert.
2. Der Inhalt des ersten wird in das zweite Dateisystem kopiert.
3. Das erste Dateisystem wird abgehängt und gelöscht (eine Sicherungskopie der Containerdatei im BS2000 bleibt erhalten mit dem Suffix `.SAVE.CF`)
4. Das zweite Dateisystem wird anstelle des ersten montiert. Damit steht unter demselben Namen und Gerätenummer ein Dateisystem mit 4K-Fragmenten zur Verfügung.

Hinweis:

Je nach Belegung mit Dateien kann das neu erzeugte Dateisystem größer sein als das alte. Dies hängt davon ab, wie viele Dateien es im alten Container gibt, die eine ungerade Anzahl von (2K-) Fragmenten belegen.

3.4.10 Monitor-Jobvariable \$.SYS.POSIXSTATUS

Für die Monitor-Jobvariable zum Überwachen des POSIX-Subsystems muss das Attribut USER-ACCESS=*ALL-USERS gesetzt sein. Dies ist standardmäßig der Fall, wenn die MONJV beim Starten von POSIX implizit neu eingerichtet wird mit dem Aufruf:

```
/START-SUBSYSTEM POSIX,MONJV=$.SYS.POSIXSTATUS
```

Falls diese MONJV zuvor explizit erzeugt wurde, muss der Attributwert gegebenenfalls durch folgendes Kommando geändert werden:

```
/MOD-JV-ATTR JV=$.SYS.POSIXSTATUS,PRO=*PAR(USER-ACCESS=*ALL-USERS)
```

3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen

Von den uu*-Kommandos werden nur noch uuencode und uudecode unterstützt.

3.6 Inkompatibilitäten

keine

3.7 Einschränkungen

- Die Funktion Dateisystemerweiterung kann für 2K-fragmentierte Dateisysteme nicht genutzt werden. Auf solche Dateisysteme wird bei jedem Montiervorgang auf der Konsole hingewiesen. Für die Konvertierung solcher Dateisysteme auf die standardmäßige 4K-Fragmentierung steht ein Tool convfrags zur Verfügung (siehe Abschnitt 3.4.10).
- /START-POSIX-SHELL in Dialog- bzw. /ENTER-Prozeduren:
Beim Wechsel in die POSIX-Umgebung innerhalb einer BS2000-Prozedur (Dialog oder Batch) mit /START-POSIX-SHELL werden Terminal-Ein-/Ausgaben nicht über POSIX, sondern über SYSDATA-Mechanismen ausgeführt. Daher ist für Tasks, die über "fork" erzeugt wurden, keine Ein-/Ausgabe über Terminal möglich. In BS2000-Prozeduren wird daher die Verwendung von /EXECUTE-POSIX-CMD empfohlen, da hier diese Einschränkung nicht besteht.
- Shared Objects in C++:
Wird bei der Initialisierung eines Shared objects unter dlopen() aus dem Konstruktor-Aufruf für ein globales Objekt eine Exception geworfen, so wird terminate() aufgerufen. Wird bei der Finalisierung eines Shared objects unter dlclose() aus dem Destruktor-Aufruf für ein globales Objekt eine Exception geworfen, so wird terminate() aufgerufen. Soweit kein spezieller terminate-Handler vereinbart wurde, wird in diesen Fällen die Anwendung mit abort() beendet.

3.8 Verhalten im Fehlerfall

Je nach Situation werden folgende Unterlagen benötigt:

SLED (nach Systemcrash)
Systemdump (nach Systemdump-Meldung)
USERDUMP
Diagnose-Dump (IDIAS-Aufruf: DIAG DUMP, TASK=Taskid)
SERSLOG-Datei
CONSLOG-Datei
syslog-Datei(en), Standard: /var/adm/syslog
/var/adm/messages
/var/sadm/pkg/instlog
/var/sadm/pkg/insterr

Bei funktionalen Fehlern ist die komplette Angabe von Kommandos, Programm-eingaben usw. unentbehrlich.

4 Hardware-Anforderungen

POSIX V21.0A49 ist auf allen von BS2000 OS DX V1.0B unterstützten Business Servern der SE Linie einsetzbar.

5 Firmware-Stände

nicht relevant