

Freigabemitteilung

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

© 2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH. All rights reserved.

Die Marke Fujitsu und das Fujitsu Logo sind registrierte Marken der Fujitsu Limited, Japan in Europa und in anderen Ländern.
BS2000 ist eine Marke der Fujitsu Technology Solutions GmbH in Europa.

Freigabemitteilung OSD/XC V11.0B

1 Allgemeines	5
1.1 Bestellung	7
1.1.1 Additive Bestellung zu Paketbestandteilen von OSD/XC V11.0	7
1.2 Auslieferung	8
1.2.1 Lieferumfang	8
1.2.2 Lieferbestandteile von OSD/XC	8
1.3 Dokumentation	12
2 Software-Erweiterungen	13
2.1 Erhöhung der Verfügbarkeit in OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0	13
2.1.1 Abrundung der Live Migration Funktionalität am SE Server	13
2.1.2 Erhöhung der System-Verfügbarkeit bei Storage-Ausfall	13
2.2 Erweiterte Integration von Net-Storage in OSD/BC V11.0	13
2.2.1 Unterstützung von Text-Dateien auf Net-Storage (SAM-Node-Files)	13
2.2.2 Sonstige Erweiterungen für Net-Storage	14
2.3 Performanceverbesserungen in OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0	15
2.3.1 Erhöhung Anzahl Big Pages für JIT	15
2.3.2 Beschleunigung REPAIR-DISK-FILES-Kommando	15
2.3.3 Optimierung Multiprozessorbetrieb	15
2.3.4 Sonstige Performance Verbesserungen	15
2.4 Verschlüsselung in BS2000 (CRYPT)	15
2.5 Ausweitung der Systemgrenzen in OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0	16
2.5.1 Unterstützung Hauptspeicher > 256 GB durch SNAP-Dump	16
2.5.2 Unterstützung von SLEDFILE > 32GB	16
2.5.3 Unterstützung von Dateien >32 GB auf dem Home-Pubset	16
2.6 Sonstige Neuerungen in OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0	16
2.6.1 Erweiterungen in POSIX	16
2.6.2 Einführung von NK-ISAM als Defaultwert	16
2.6.3 HELGA: neue Anweisung HISTORY	16
2.6.4 Unterstützung von 4k HDDs mit 512e Sektoren	17
2.6.5 Katalogformat EXTRA LARGE als Standardformat	17
2.7 Funktionserweiterungen bei SW-Produkten in OSD/XC V11.0	17
2.8 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0 mit Korrekturpaket 1/2018	18
2.8.1 Unterstützung neuer Hardware	18
2.8.2 Neue SNMP-Unterstützung durch NET-SNMP V5.7A (OSS)	18
2.8.3 Anpassung der Snapsets an erweiterte Funktionalität der Fujitsu Storage ETERNUS DX	18
2.9 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 19.1	19
2.9.1 Unterstützung der Fujitsu Server SE710 und SE310	19
2.9.2 Peripherie-Unterstützung: LTO-7 MBK-Geräte	19
2.9.3 FastDPAV	19
2.9.4 Erweiterungen für künftige HSMS-Funktionen	19
2.10 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 19.2	19
2.10.1 APACHE	19
2.10.2 BS2IDE Release 2.9	19
2.11 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 20.1	20
2.11.1 POSIX A45	20
2.11.2 WebTA für OSD V7.5C	20
2.11.3 BS2IDE Release 2.10	20
2.12 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 20.2	20
2.12.1 BS2IDE Release 2.11	20
2.12.2 HSMS V12.0B	20

2.13	Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 21.1	21
2.13.1	Unterstützung neuer Hardware	21
2.13.2	APACHE	21
2.13.3	BS2IDE Release 2.12	21
2.13.4	HSMS V12.0C	21
2.13.5	interNet Services V3.4B06 (INETSERV)	21
2.13.6	POSIX A47	21
2.14	Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 21.2	22
2.14.1	Unterstützung neuer Hardware	22
2.14.2	BS2IDE Release 2.13	22
2.14.3	CRTE V11.1A40	22
2.14.4	JENV V11.0A	22
2.15	Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 22.1	23
2.15.1	APACHE V2.4A01	23
2.15.2	BS2IDE Release 2.14	23
2.15.3	CRTE V11.1A50	23
2.15.4	HSMS V12.0D	23
2.15.5	interNet Services V3.4B08 (INETSERV)	24
2.15.6	JENV V11.0A10	24
2.16	Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 22.2	25
2.16.1	APACHE V2.4A03	25
2.16.2	BS2IDE Release 2.15	25
2.16.3	NET-SNMP V5.8A30	25
2.17	Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 23.1	26
2.17.1	Unterstützung neuer Hardware	26
2.17.2	APACHE V2.4A04	26
2.17.3	BS2IDE Release 2.16	26
2.17.4	interNet Services V3.4B10 (INETSERV)	26
2.17.5	SDF-P-BASYS V2.5I11	26
2.18	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos	27
2.18.1	Verbesserungen im Pubset-Management	27
2.18.2	Erweiterung der PAGING-AREA Kommandos	27
2.18.3	Entzerrung des Saturation Levels für die Paging Area	27
2.18.4	Installation SANCHECK auf SU /390	27
2.18.5	Programmschnittstelle für SHOW-MEMORY-POOL-STATUS	27
2.18.6	Erweitertes Kommando MODIFY-MEMORY-PARAMETERS	27
2.18.7	OPS-Variablen-Unterstützung bei SHOW-Kommandos des Memory Managements	28
2.18.8	Erweiterungen im Operating	28
2.18.9	Anzeige des Last Byte Pointer (LBP)	28
2.18.10	Sonstige realisierte Change Requests	28
2.18.11	Neuerungen im SYSFILE Management	29
2.18.12	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Korrekturpaket 1/2018	29
2.18.13	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 19.1	29
2.18.14	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 19.2	29
2.18.15	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 20.1	30
2.18.16	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 20.2	30
2.18.17	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 21.1	30
2.18.18	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 22.1	30

2.18.19	Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 23.1	30
3	Technische Hinweise	31
3.1	Ressourcenbedarf	31
	Plattenspeicherbedarf	31
3.2	Software-Konfiguration	31
3.2.1	Fujitsu Server BS2000 SE Serie	31
3.2.2	SW-Konfiguration zu BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0	32
3.3	Produkt-Installation	34
3.4	Produkt-Einsatz	36
3.4.1	Test und Diagnose	39
3.4.2	Startup/Shutdown	39
3.4.3	Einsatz von VM2000	39
3.4.4	Hardware-Generierung	39
3.5	Entfallene (und gekündigte) Funktionen	40
3.5.1	Entfallene Makros	42
3.5.2	Entfallene Kommandos	42
3.6	Inkompatibilitäten	42
3.7	Einschränkungen	42
3.8	Verhalten im Fehlerfall	43
3.9	Performancehinweise	45
4	Hardware-Unterstützung und Firmware-Stände	46
4.1	Fujitsu Server BS2000	46
4.1.1	Unterstützte Fujitsu Server BS2000 SE Serie	46
4.1.2	Entfallene Unterstützung	53
4.2	Konsole/Terminals	54
4.2.1	Unterstützte Konsolen	54
4.2.2	Entfallene Unterstützung	54
4.3	Peripherie-Typen	54
4.3.1	Unterstützte Peripherie	54
4.3.2	Entfallene Unterstützung	54
4.4	FC-Switches	55
4.4.1	Unterstützte FC-Switches	55
4.4.2	Entfallene Unterstützung	55
4.5	Plattenperipherie	56
4.5.1	Unterstützte Plattenperipherie	56
4.5.2	Entfallene Unterstützung	57
4.6	Net-Storage	57
4.6.1	Unterstützte Net-Storage Hardware	57
4.6.2	Entfallene Net-Storage Hardware	57
4.7	Magnetbandgeräte	58
4.7.1	Unterstützte Magnetbandgeräte	58
4.7.2	Entfallene Unterstützung	59
4.8	Sonstige Peripherie	59
4.8.1	Unterstützte sonstige Peripherie	59
4.8.2	Entfallene Unterstützung	59
4.9	Drucker	60
4.9.1	Unterstützte Drucker	60

1 Allgemeines

Diese Freigabemitteilung enthält in gedrängter Form die wesentlichen Erweiterungen, Abhängigkeiten und Betriebshinweise zu den Lieferbestandteilen des Angebotspakets OSD/XC V11.0. Der Inhalt der Freigabemitteilung der OSD/BC V11.0 wurde in dieser Freigabemitteilung ergänzt.

*5
*5

*11 Der Inhalt entspricht dem Freigabestand Juni 2023.

*11 Änderungen gegenüber Freigabestand November 2022 sind mit *11 gekennzeichnet.
*10 Änderungen gegenüber Freigabestand Juni 2022 sind mit *10 gekennzeichnet.
*9 Änderungen gegenüber Freigabestand November 2021 sind mit *9 gekennzeichnet.
*8 Änderungen gegenüber Freigabestand Juni 2021 sind mit *8 gekennzeichnet.
*7 Änderungen gegenüber Freigabestand November 2020 sind mit *7 gekennzeichnet.
*6 Änderungen gegenüber Freigabestand Juni 2020 sind mit *6 gekennzeichnet.
*5 Änderungen gegenüber Freigabestand November 2019 sind mit *5 gekennzeichnet.
*4 Änderungen gegenüber Freigabestand Juni 2019 sind mit *4 gekennzeichnet.
*3 Änderungen gegenüber Freigabestand Juni 2018 sind mit *3 gekennzeichnet.
*2 Änderungen gegenüber Freigabestand Oktober 2017 sind mit *2 gekennzeichnet.
*1 Änderungen gegenüber Freigabestand Juli 2017 sind mit *1 gekennzeichnet.

*9 Diese und andere aktuelle Freigabemitteilungen sind online verfügbar unter
*3 <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com>.

Zusätzlich sind die Freigabemitteilungen der zusammen mit OSD/XC V11.0 ausgelieferten technischen Liefereinheiten und Produkte zu beachten:

*11 SYSFGM.APACHE.024.D
SYSFGM.ARCHIVE.110.D
*11 SYSFGM.CRTE.110.D und SYSFGM.CRTE.111.D
*11 SYSFGM.CRTE-BAS.111.D
SYSFGM.EDT.170.D
*11 SYSFGM.HSMS.110.D und SYSFGM.HSMS.120.D
SYSFGM.IMON.033.D
*4 SYSFGM.JENV.081.D
*9 SYSFGM.JENV.110.D
SYSFGM.JV.151.D
*4 SYSFGM.LMS.035.D
*11 SYSFGM.INETSERV.034.D
*11 SYSFGM.ONETSERV.040.D
SYSFGM.PERCON.029.D
*11 SYSFGM.POSIX-BC.110.D
SYSFGM.RSO.036.D
SYSFGM.SCA.200.D
*11 SYSFGM.SDF.048.D
SYSFGM.SORT.080.D
*1 SYSFGM.SPOOL.049.D
SYSFGM.TIAM.132.D
SYSFGM.WEBTRANS-OSD.075.D

*11 Zu beachten sind auch die aktuellen zu den entsprechenden SE Server-Linien gehörenden Freigabemitteilungen der installierten SE-Basissoftware (X2000, M2000 und HNC ab V6.4 für SE Server).

*3 Sie finden die Freigabemitteilungen unter dem Link <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com>.

Werden mit dem Einsatz der vorliegenden Produktversion eine oder mehrere Vorgängerversionen übersprungen, so sind auch die Hinweise aus den Freigabemitteilungen (bzw. README-Dateien) der Vorgängerversionen zu berücksichtigen.

Fujitsu Software BS2000 OSD/XC V11.0 ist das BS2000 Extended Configuration Betriebssystempaket für die Fujitsu Server BS2000 SE Serie (Server Units SU x86 und Server Units SU /390). OSD/XC besteht aus dem Betriebssystempaket BS2000 OSD/BC V11.0 und einer Reihe von systemnahen Software-Produkten.

OSD/XC V11.0 enthält die aktuelle Version BS2000 OSD/BC V11.0. OSD/XC erschließt uneingeschränkte BS2000-Funktionalität für die SE Server-Klasse. Existierende Kundenanwendungen laufen objektkompatibel auf den SE Servern mit OSD/XC ab.

OSD/XC bedient alle für den Data-Center-Betrieb relevanten Funktionskomplexe:

- Fortgeschrittenes, Mainframe-typisches Workload-Management für Dialog- und Batchlasten.
- Skalierbarkeit von Prozessorleistung, Speicher und I/O-Bandbreite in großem Umfang.
- Automatisierbarkeit des Data-Center-Betriebs und der Data-Center-Betriebsabläufe.
- Ablauffähigkeit offener Anwendungen.
- Unterstützung von Backup-Restore-Szenarien mit Snapsets.

Das Paket Fujitsu Software BS2000 OSD/XC besteht in der Version V11.0B aus den folgenden Softwareprodukten:

Funktionsbereich	Produktname	Version
Betriebssystem	Fujitsu Software BS2000 OSD/BC	V11.0B
Druck-Management	Fujitsu Software BS2000 RSO	V3.6
Jobsteuerung	Fujitsu Software BS2000 JV	V15.1
Kommunikation	Fujitsu Software BS2000 openNet Server	V4.0
	Fujitsu Software BS2000 interNet Services	V3.4
	Fujitsu Software BS2000 TIAM	V13.2
Programmiersprache	Fujitsu Software BS2000 CRTE	V11.0
Performance	Fujitsu Software BS2000 SCA	V20.0
Storage Management	Fujitsu Software BS2000 ARCHIVE	V11.0
	Fujitsu Software BS2000 HSMS	V11.0
Utilities	Fujitsu Software BS2000 EDT	V17.0
	Fujitsu Software BS2000 LMS	V3.5
	Fujitsu Software BS2000 PERCON	V2.9
	Fujitsu Software BS2000 SORT	V8.0

*3

1.1 Bestellung

OSD/XC V11.0 kann über Ihre zuständige Vertriebsgesellschaft bezogen werden.

Für BS2000 OSD/XC V11.0 gelten die allgemeinen Bedingungen zum Vertrag über die Nutzung und Betreuung von Software-Produkten.

*4 1.1.1 Additive Bestellung zu Paketbestandteilen von OSD/XC V11.0

*4 Zu den in OSD/XC V11.0 enthaltenen Produkten HSMS und CRTE wurden folgende
*9 Produktversionen freigegeben:

- *4 • CRTE V11.1
- *4 • HSMS V12.0

*9 HSMS V12.0 ist bei Bedarf additiv zu bestellen – siehe dazu auch die Freigabemitteilung
*9 SYSFGM.HSMS.120.D.

*9 CRTE V11.1 wird automatisch mit ausgeliefert. Fujitsu empfiehlt ausdrücklich die Installation
*9 und Verwendung der aktuellen Version CRTE V11.1 - siehe dazu auch die
*9 Freigabemitteilung SYSFGM.CRTE.111.D.

1.2 Auslieferung

1.2.1 Lieferumfang

*10 Die Produkte der OSD Extended Configuration (XC-Produkte) werden per WWW-Lieferung im SOLIS/IMON-Format ausgeliefert.

Bei der Erstinstallation erhält der Kunde folgende Datenträger:

- SETUP OSD/XC (ablauffähiges BS2000-EXEC als Plattenimage)
- OSDXC 1-2 (XC-Produkte im SOLIS/IMON-Format)
- UPDATE OSD/XC (Korrekturen für die XC-Produkte im SOLIS/IMON-Format)
- ADDON (individuell bestellte Anwender-Software im SOLIS/IMON-Format)

1.2.2 Lieferbestandteile von OSD/XC

Die Lieferstruktur der OSD/XC-Pakete zur OSD/XC V11.0 ist wie folgt:

OSD/XC	V11.0
BS2GA.APACHE	11.0
BS2GA.BS2OSD	11.0
BS2GA.BS2IDE	11.0
BS2GA.CRTE-BAS	11.0
BS2GA.DSSM	11.0
BS2GA.IMON	11.0
BS2GA.JENV	11.0
BS2GA.LLMAM	11.0
BS2GA.PLAM	11.0
BS2GA.POSIX	11.0
BS2GA.SDF	11.0
BS2GA.SIR	11.0
BS2GA.SPOOL	11.0
BS2GA.STRT	11.0
BS2GA.WTOSD	11.0
CRTE	11.0
EDT	17.0
HSMS	11.0
ARCHIVE	11.0
JV	15.1
LMS	3.5
openNet Server	4.0
interNet Services	3.4
PERCON	2.9
RSO	3.6
SCA	20.0
SORT	8.0
TIAM	13.2

Lieferbestandteile von OSD/BC bzw. der Liefereinheiten BS2GA.

Folgende Liefergruppen (Release Units RU) der technischen Liefereinheiten (LE) BS2GA gehören zum Lieferumfang:

<u>LE / RU</u>	<u>Version</u>	<u>Bemerkung</u>
<u>BS2GA.APACHE</u>		
*11	APACHE	2.4A
*11	PERL	52.4A
<u>BS2GA.BS2IDE</u>		
*11	BS2IDE	2.x nur Lizenzpapier, keine Dateien aktuelle Version „x“ siehe Download-Seite
<u>BS2GA.BS2OSD</u>		
*3	ACS	20.0B
*3	AIDSYS	20.0B
*3	AIDSYSA	20.0B
*3	ANITA	20.0B
	ASE	1.0C
	ASSEMBH-GEN	1.3A
	ASTI	2.0G
*2	BINDER	2.8A
	BLSSEC	17.0A
*2	BLSSERV	2.9A
*3	BS2CP	20.0B
*3	BS2000-EXEC	20.0B
	BUILDER	1.0A
	C-TPR-LZS	2.6A
*3	CALENDAR	20.0B
	CALENDAR-TU	20.0A
	CAPRI	2.0B
	CHDATES	1.0A
*3	CCOPY	10.0C
	CONSTERM	6.0A
*3	CPR	20.0B
	CRYPT	2.0A
	C2H	1.0A
	DAMP	4.9A
*3	DCADITO	20.0B
*3	DIV	20.0B
	DIVTRAC	20.0A
	DLMUSER	20.0A
	DPAGE	17.0A
	DWS	11.0A
*3	ELFE	20.0B
	ELSA	1.7A
*3	FASTPAM	20.0B
	FITC	10.0A
*3	GCF	2.0B
	GET-TIME	20.0A
	GET-TIMX	20.0A
*3	HELGA	20.0B
	IDIAS	20.0A
	INIT	20.0A
	IOCFCOPY	19.0A

Dienstprogramm
Dienstprogramm
Dienstprogramm

Dienstprogramm

Dienstprogramm
Dienstprogramm

Dienstprogramm

Dienstprogramm
Dienstprogramm

*3	IOGEN	20.0B	Dienstprogramm
*3	IORM	11.0B	Dienstprogramm
*3	IOTRACE	20.0B	Dienstprogramm
	JITSYS	7.0A	
	JMP	2.0C	Dienstprogramm
*3	JMU	20.0B	Dienstprogramm
	JOBSCHED	20.0A	Dienstprogramm
*3	JPROPT	2.9B	
	KDCMON	20.0A	
	LMSCONV	3.5B	Dienstprogramm
*3	LNK	20.0B	
*3	MIP	20.0B	
	MSCFANC	20.0A	
	MSGMAKER	1.2B	Dienstprogramm
	NDMDAMP	16.0A	
*11	NET-SNMP	5.8A	
*3	NKISAM	20.0B	
	NKISTRAC	20.0A	Dienstprogramm
	NKS	20.0A	
*3	NKV	20.0B	
	NLMERVE	20.0A	Dienstprogramm
	ONETSTOR	3.0A	
	PAMCONV	12.1E	Dienstprogramm
*3	PAMINT	11.0B	
	PASSWORD	20.0A	Dienstprogramm
	PRSC	1.0A	Dienstprogramm
*10	PTHREADS	1.4A	
*3	PVSREN	7.0B	Dienstprogramm
*3	RESLOG	1.8B	
*3	REWAS	2.0C	
	RMS	7.1G	Dienstprogramm
	SANCHECK	3.0A	Dienstprogramm
*3	SCANET	20.0B	
*3	SCDM	11.0B	Dienstprogramm
	SHOW-FILE	17.1B	
	SMI	1.0A	
*3	SMPGEN-S	20.0B	Dienstprogramm
	SMPGEN-U	20.0A	
*3	SPCCNTRL	20.0B	Dienstprogramm
	STATUS	15.2A	
*3	SRPMNUC	20.0B	
*3	SYSFILE	20.0B	
	TANGBAS	1.8A	
	TANGRAM	1.8A	
	TPCOMP2	20.0A	Dienstprogramm
	TPRLAM	20.0A	
	TSOSLNK	21.0E	Dienstprogramm
	TULAM	20.0A	
	UTM-SM2	20.0A	
*3	VOLIN	20.0B	Dienstprogramm

BS2GA.CRTE-BAS

*11	CRTE-BAS	11.1A61	
*11	CRTE-BASYS	11.1A61	
*11	CRTE-MSG	11.1A61	
*11	POSIX-HEADER	11.1A61	

BS2GA.DSSM

	DSSM	4.3D	
*3	ROSI	20.0B	Dienstprogramm

	SSCM	2.3B	Dienstprogramm
	<u>BS2GA.IMON</u>		
*6	IMON	3.3B10	
*6	IMON-BAS	3.3B10	
*3	IMON-GPN	3.3B	
*6	IMON-SIC	3.3B10	
	<u>BS2GA.JENV</u>		
*4	JENV	8.1B	
*9	JENV	11.0A10	
	<u>BS2GA.LLMAM</u>		
	LLMAM	3.4A	
	<u>BS2GA.PLAM</u>		
	PLAM	3.7A	
	PMLOG	3.7A	
	PMSYS200	3.7A	
	<u>BS2GA.POSIX</u>		
	POSIX-ADDON-LIB	2.1A30	
*11	POSIX-BC	11.0A47	
	POSIX-NSL	10.0A45	
*11	POSIX-SH	10.0A45	
	POSIX-SOCKETS	10.0A45	
	POSPRRTS	1.4A10	
	<u>BS2GA.SDF</u>		
	DISPLAY	1.1A	
	FHS-TPR	8.3A	
*11	SDF	4.8B	
	SDF-CONV	3.0B	
	SDF-I	4.1C	
*11	SDF-P-BASYS	2.5I	
	SDF-PAR	1.1A	
	SDF-SFC	3.1A	
	SDF-SRV	3.1A	
	SDF-U	4.1G	
*7	VAS	2.4C	
	<u>BS2GA.SIR</u>		
	SIR	20.0A	
	<u>BS2GA.SPOOL</u>		
*6	BS2ZIP	1.2M30	
*6	CONV2PDF	1.0C30	
	PRMMAN	1.4A	
	PRMPRES	1.2A	
	SNRTP	2.0C	
	SPCONV	1.2A	
	SPOOL	4.9A	
	SPOOLSYS	3.0A	
	SPSERVE	2.9B	

SPSRVMAN	2.4A
----------	------

BS2GA.STRT

*3	IPL	20.0B
*3	SLED	20.0B
*3	STRT	20.0B

BS2GA.WTOSD

*5	WebTransactions for OSD	7.5C
----	----------------------------	------

Die Lieferbestandteile für die einzelnen Release Units können Sie dem SOLIS2-Lieferanschreiben entnehmen.

Im SOLIS2-Lieferanschreiben sind die einzelnen Dateien mit den jeweils gültigen Datei- und Datenträger-Merkmalen aufgeführt.

1.3 Dokumentation

Die Dokumentation zu OSD/XC V11.0 setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Die Handbücher zu BS2000 OSD/BC V11.0, die die Basisliteratur für OSD/XC V11.0 bilden.
- SE spezifische Handbücher, die Konzepte und den Betrieb eines Servers der SE Linie beschreiben.

*9	Die Dokumentation ist im Internet unter https://bs2manuals.ts.fujitsu.com verfügbar. Dort finden Sie sowohl einzelne Handbücher als auch (unter dem Reiter „Softbooks“) das ISO-Image einer DVD mit dem Gesamtbestand.
*9	
*9	

Zu diesen Handbüchern kann es zusätzlich README-Dateien geben. Sie enthalten Änderungen und Erweiterungen zum Handbuch des jeweiligen Produktes.

*3	Die README-Dateien sind ebenfalls online unter https://bs2manuals.ts.fujitsu.com verfügbar.
----	---

2 Software-Erweiterungen

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Erweiterungen bzw. Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion BS2000 OSD/BC V10.0 bzw. OSD/XC V10.0 beschrieben.

2.1 Erhöhung der Verfügbarkeit in OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0

2.1.1 Abrundung der Live Migration Funktionalität am SE Server

In OSD/BC V11.0 erfolgten weitere Anpassungen im I/O-Management, die eine unterbrechungsfreie Verlagerung (Live Migration LM) eines BS2000-Gastsystems erlauben. Für SU /390 wird nur die Verlagerung eines VM2000-Gastsystems unterstützt, für SU x86 ist auch die Verlagerung eines Native-Systems möglich. Voraussetzung für die LM ist VM2000 V11.5, eine einheitliche I/O-Generierung der beteiligten Systeme und mindestens SE-Basissoftware V6.2.

2.1.2 Erhöhung der System-Verfügbarkeit bei Storage-Ausfall

In OSD/BC V11.0 werden zur Erhöhung der System-Verfügbarkeit bei Storage-Ausfall vorbeugend für alle im System bekannten Pubsets und Paging-Platten Informationen (Catalog ID, Name der Pubres und der Paging-Platten und zugehörige DRV-, REC- oder SRDF-Spiegel) ermittelt und im Main Memory hinterlegt. Die Datenermittlung erfolgt periodisch durch den I/O Ressource Manager (IORM). Im Falle eines Storage-Ausfalls stehen die Informationen zu den Spiegelplatten sofort zur Verfügung. OSD/BC V11.0 nutzt die Spiegel-Informationen bei der Funktion „Attach-Pubset“ und bei der Behandlung von Paging I/O Problemen.

2.2 Erweiterte Integration von Net-Storage in OSD/BC V11.0

2.2.1 Unterstützung von Text-Dateien auf Net-Storage (SAM-Node-Files)

Mit OSD/BC V10.0 wurde der neue Dateityp Node-File eingeführt. Node-Files liegen auf Net-Storage und können sowohl von BS2000-Systemen als auch offenen Systemen verarbeitet werden. In OSD/BC V10.0 werden nur PAM-Dateien als Node-Files unterstützt.

Mit OSD/BC V11.0 werden auch SAM-Dateien (RECFORM=V, BLKCTRL=DATA) zum Zweck der textbasierten Verarbeitung auf Net-Storage in einem für offene Systeme verständlichen Format unterstützt.

Dazu werden beim Ablegen eines SAM-Blockes auf Net-Storage die SAM-spezifischen Strukturinformationen (das Blockkontrollfeld, das Datenlängenfeld und die Satzlängenfelder) entfernt, nach jedem Satz ein Line Feed (LF) eingefügt und gegebenenfalls eine Zeichensatz-Konvertierung von EBCDIC nach ASCII/ISO-Zeichensatz durchgeführt. Beim Lesen eines SAM-Blocks werden Blockkontrollfeld, Datenlängenfeld und pro Satz ein Satzlängenfeld wieder eingefügt, sowie eine Rückkonvertierung in EBCDIC vorgenommen.

Zur Code-Konvertierung

In OSD/BC V11.0 wird der Net-Storage-Coded-Character-Set-Name NETCCSN eingeführt, über den die Zeichensätze für die offene Welt definiert werden. Der Zeichensatz für die Code-Konvertierung kann dateispezifisch konfiguriert werden. Die verwendeten Zeichensätze werden im Katalogeintrag der Datei eingetragen. Über den neuen Systemparameter NETCODE kann ein Standard-Zeichensatz definiert werden.

Diese Einstellung wird beim Anlegen neuer Benutzer in den NETCCSN des Benutzers übernommen (vergl. zum HOSTCODE). Beim Anlegen von SAM-Node-Files werden aus dem Coded-Character-Set-Name und Net-Coded-Character-Set-Name des Benutzers die Namen für den Coded-Character-Set und Net-Coded-Character-Set der Datei ermittelt. Es sind nur Konvertierungen von EBCDIC in ISO-Zeichensätze möglich. Konvertierungen von EBCDIC in UTF-Zeichensätze sind nicht möglich. Dateien deren CCS bereits ein ISO- oder UTF-Zeichensatz ist, werden nicht konvertiert, d.h. es werden je nach Übertragungsrichtung der Daten nur BLKCTRL- und Längenfelder entfernt bzw. hinzugefügt.

Benutzerschnittstelle

Zur Unterstützung von SAM-Node-Files wurde das Kommando IMPORT-NODE-FILE im Operanden FILE-STRUCTURE um die Angabe *SAM erweitert.

Beim Anlegen einer SAM-Node-File kann bei CREATE-FILE der Zeichensatz mit dem Operanden NET-CODED-CHAR-SET festgelegt werden. SAM-Node-Files werden auch von einer Reihe Produkte (z.B. LMS, EDT, SYSFILE) unterstützt.

Hinweis:

FGGs, Dateien im Pamkey-Format und temporäre Dateien werden wie bisher auf Net-Storage nicht unterstützt. Eine Verschlüsselung von Node-Files ist nicht möglich. BS2000-Versionen < OSD/BC V11.0 können auf SAM-Node-Files nicht zugreifen.

2.2.2 Sonstige Erweiterungen für Net-Storage

- *2 Fujitsu Storage ETERNUS DX500 S3 / DX600 S3 als NAS-Speicher für Net-Storage
- *2 Mit OSD/BC V11.0 können auf dem Unified Storage der ETERNUS DX500 S3 / DX600
- *2 S3 auch Net-Storage Dateien abgelegt werden. Für die Nutzung von Net-Storage auf
- *3 ETERNUS DX ist nur NFSv3 freigegeben.

Unterstützung von Live Migration

Auf Net-Storage kann auch nach der Verlagerung eines VM-Gastsystems (an SU x86 Gastsystem oder Native, an SU /390 nur Gastsystem) wieder zugegriffen werden. Dazu werden vor der Verlagerung die Verbindungen zum Net-Server abgebaut und am Zielrechner über den Net-Client wieder aufgebaut.

Voraussetzung:

- SE-Basissoftware ab V6.2
- An SU /390: Der Net-Client (HNC) muss an beiden Anlagen über dieselbe IP-Adresse erreichbar sein.

Identifikation des Net-Client

Bisher konnte der BCAM-Name des Net-Client nicht zur Identifikation des Net-Client verwendet werden. Ab OSD/BC V11.0 kann wahlweise die IP-Adresse oder der BCAM-Name angegeben werden, z.B. in den Kommandos SHOW-NET-STORAGE oder MOUNT-/UMOUNT-NET-STORAGE.

2.3 Performanceverbesserungen in OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0

OSD/BC V11.0 enthält eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Performance.

2.3.1 Erhöhung Anzahl Big Pages für JIT

Bisher konnte im laufenden Betrieb nur die maximale Anzahl der JIT Big Pages reduziert, aber nicht wieder auf den ursprünglichen Maximalwert erhöht werden. In OSD/BC V11.0 wird dies ermöglicht, indem das Kommando MODIFY-MEMORY-PARAMETERS um den Operanden EXTEND-BIG-PAGES erweitert wurde.

Zusätzlich werden Big Pages, die bei Core Saturation aufgelöst wurden, automatisch wieder aufgebaut, sobald wieder ausreichend Speicher verfügbar ist.

2.3.2 Beschleunigung REPAIR-DISK-FILES-Kommando

Das Kommando REPAIR-DISK-FILES kann bei sehr großen ISAM-Dateien mehrere Stunden dauern. Durch verschiedene Maßnahmen, wie z.B. der Verwendung größerer Datenpuffer beim Lesen und Einführung optimierter Sortieralgorithmen, konnten in OSD/BC V11.0 deutliche Verbesserungen erreicht werden. Werden DAB-Caches verwendet, reduziert sich die Dauer noch weiter. Zur Nutzung der VERIFY-Funktionalität mit DAB werden Prozedurtemplates in der Bibliothek SYSPRC.BS2CP.200.TEMPLATE zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

DAB ist ein kostenpflichtiges Produkt.

2.3.3 Optimierung Multiprozessorbetrieb

Bei extrem hoher I/O-Last wurde bei Servern mit sehr hohem Multiprozessorgrad ein schlechterer Durchsatz beobachtet als bei kleineren Modellen.

Hauptursache war die hohe Anzahl von Cache-To-Cache-Misses, bedingt durch häufigen Zugriff auf zentrale Lockfelder. Durch Verbesserungen bei der Shared Lock-Behandlung konnten die Cache-To-Cache-Misses minimiert und so die Multiprozessor-Performance optimiert werden.

2.3.4 Sonstige Performance Verbesserungen

- I/O Performance Optimierungen für NK2-Platten an SU /390
- Durch Optimierung des Sortiervorgangs konnte für SHOW-FILE-ATTRIBUTES und SHOW-JV-ATTRIBUTES der Zugriff auf Dateien bzw. Jobvariablen bei großen bereits teilsortierten Datenmengen beschleunigt werden.

2.4 Verschlüsselung in BS2000 (CRYPT)

In OSD/BC V11.0 werden auf allen Servern kryptographische Funktionen für Anwendungen und interne Komponenten als Bestandteil des Betriebssystems BS2000 zur Verfügung gestellt. Die Elementaroperationen zur Ver- und Entschlüsselung sind in dem neuen Subsystem CRYPT als Software-Lösung realisiert und daher CPU-intensiv. Bei der Verschlüsselung großer Dateien muss dies berücksichtigt werden.

CRYPT wird u.a. von den Kommandos ENCRYPT-FILE und DECRYPT-FILE genutzt. Der BS2000-Lieferbestandteil (Release Unit) CRYPT löst die openCRYPT-Produkte ab, die mit Freigabe von OSD/BC V11.0 zurückgezogen wurden.

2.5 Ausweitung der Systemgrenzen in OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0

2.5.1 Unterstützung Hauptspeicher > 256 GB durch SNAP-Dump

Bis OSD/BC V10.0 unterstützt SNAP-Dump Hauptspeicher bis zu einer Größe von 256 GB.

Ab OSD/BC V11.0 kann SNAP-Dump einen Hauptspeicher bis 1 TB adressieren. Die Systemfunktion SNAP-Dump unterbricht das Betriebssystem kurzzeitig, um in konsistenter Weise bestimmte Speicherbereiche zu sichern.

2.5.2 Unterstützung von SLEDFILE > 32GB

Die maximale Größe von sogenannten SLEDFILES wird von 32 GB auf 256 GB erhöht. In die SLEDFILE werden vom Produkt SLED für die Diagnose wichtige Speicherbereiche, wie der Systemspeicher und ausgewählte TU-Seiten, gesichert.

2.5.3 Unterstützung von Dateien >32 GB auf dem Home-Pubset

Damit auch große SLEDFILES optional auf dem Home-Pubset abgelegt werden können, werden ab BS2000 OSD/BC V11.0 auf dem Home-Pubset Dateien > 32 GB generell unterstützt. Neben Anpassungen im DMS erforderte diese Erweiterung eine Reihe von Zulieferungen:

- SIR muss für urladefähige Platten das Attribut LARGE-FILES-ALLOWED=YES zulassen
- STARTUP muss das Laden von BS2000 von Home-Pubsets mit dem Attribut LARGE-FILES-ALLOWED=YES erlauben.

2.6 Sonstige Neuerungen in OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0

2.6.1 Erweiterungen in POSIX

POSIX Version A45 wurde um folgende Funktionen erweitert:

- Synchronisation mit BCAM bei dynamischen Änderungen
- Unterstützung des Kommandos sudo
- Tools zip und unzip
- Erweiterungen bei TCP_KEEPALIVE
- Erweiterungen der Funktion sysconf()
- Erhöhung des Maximalwertes für NOSTTY

Ausführliche Informationen finden Sie in der Freigabemitteilung zu POSIX-BC V11.0.

2.6.2 Einführung von NK-ISAM als Defaultwert

Wird beim Anlegen einer Datei für ISAM Dateien kein Dateiformat angegeben, werden bisher abhängig vom Plattentyp auf K-Platten K-ISAM Dateien und auf keylosen Platten NK-ISAM Dateien erzeugt. Ab OSD/BC V11.0 werden auch auf K-Platten default-mäßig NK-ISAM Dateien angelegt. Über den neuen Systemparameter ISBLKCTL kann der Defaultwert geändert werden. Der Funktionsumfang ist für beide Formate identisch, an der Benutzeroberfläche ergeben sich keine Änderungen.

Durch die explizite Angabe von BLKCTRL=PAMKEY kann weiterhin eine K-ISAM Datei erzeugt werden.

2.6.3 HELGA: neue Anweisung HISTORY

Mit dem Programm HELGA können unter TSOS Informationen über das laufende System ermittelt werden. Mit OSD/BC V11.0 wird das Programm HELGA um die Anweisung HISTORY erweitert. HISTORY zeigt den Verlauf der eingegebenen HELGA-Anweisungen innerhalb einer TSOS-Sitzung an.

2.6.4 Unterstützung von 4k HDDs mit 512e Sektoren

BS2000 unterstützt in den Fujitsu Storage ETERNUS DX S3 Systemen auch Festplatten, die in physikalische Sektoren von 4096 Bytes eingeteilt sind (sog. „4k HDDs“) und im 512-Byte-Emulationsmodus (512e) betrieben werden.

2.6.5 Katalogformat EXTRA LARGE als Standardformat

Bisher gab es die Katalogformate NORMAL, LARGE und EXTRA LARGE. Die Formate NORMAL und LARGE mussten verwendet werden, um Pubsets auch in Versionen BS2000/OSD-BC <= V5.0 importieren zu können. Ab BS2000 OSD/BC V11.0 wird nach Möglichkeit nur noch EXTRA LARGE verwendet. Kataloge mit Format NORMAL oder LARGE werden automatisch in das Format EXTRA LARGE konvertiert, wenn das Pubset exklusiv oder als Master importiert wird.

2.7 Funktionserweiterungen bei SW-Produkten in OSD/XC V11.0

Folgende Funktionserweiterungen bzw. Anpassungen sind mit OSD/XC V11.0 bei einzelnen Versionen von Produkten des Paketes verfügbar:

*3

CRTE V11.0B

Anpassung an BS2000 OSD/BC V11.0 (technisch gekoppeltes Produkt)

HSMS V11.0

- Export von Dateien auf Plattenspeicher
- Ausweitung der Speicherebene S1 für SM-Pubsets
- Das Standardausgabemedium für Reports wird erweitert
- Unterstützung von SAM-Node-Files

interNet Services V3.4B (INETSERV)

- UNIX-kompatibler Output für MLSx-Kommandos
- Support FileZilla
- Rebasierung openSSL/openSSH/Postfix/BIND

JV V15.1B

- Optimierung des Sortieralgorithmus im Kontext des Kommandos SH-JV-ATTR.

openNet Server V4.0 (ONETSERV)

- Performance-Verbesserungen
- Neue Auskunftsfunktion: BCAM Prozessornamen und FQDN ausgeben

SCA V20.0

Anpassung an BS2000 OSD/BC V11.0 (technisch gekoppeltes Produkt).

2.8 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0 mit Korrekturpaket 1/2018

2.8.1 Unterstützung neuer Hardware

- *1 Mit Korrekturpaket 1/2018 werden neue Fujitsu Storage ETERNUS DX Plattensteuerungen unterstützt.
- *1

2.8.2 Neue SNMP-Unterstützung durch NET-SNMP V5.7A (OSS)

- *2 Mit NET-SNMP V5.7A (OSS) wird im BS2000-Grundausbau allgemein die Basisfunktionalität für SNMP-Management zur Verfügung gestellt.
- *2 Das Paket enthält den SNMP-Dämon, den SNMP-Trapdämon und SNMP-Client-Tools.
- *2 Mit dem Paket werden die SNMP-MIBs MIB-II (RFC1213), HOST-RESOURCES, DISMAN-EVENT und DISMAN-SCHED unterstützt.
- *2 Das neue, innovierte SNMP-Management ist parallel zu den bisherigen Emanate-basierten Produkten SBA-BS2 und SSC-BS2 installierbar.
- *2
- *2 Ausgeliefert wird NET-SNMP V5.7A (OSS) mit Korrekturpaket 1/2018 als Bestandteil von BS2000 OSD/BC V11.0.
- *2 Zeitgleich wird mit Korrekturpaket 1/2018 ein Update von openNet Server V4.0 ausgeliefert, der einen an NET-SNMP V5.7A angepassten SNMP-Subagenten für BCAM enthält.
- *2
- *3 Weitere SNMP-Subagenten für NET-SNMP V5.7A werden von den Produkten
- *3 SNMP-AGENTS V1.0, interNet Services ab V3.4B01 und SESAM ab V9.1A10 zur Verfügung gestellt.
- *3

2.8.3 Anpassung der Snapsets an erweiterte Funktionalität der Fujitsu Storage ETERNUS DX

- *2 Der Betrieb von Snapsets auf Basis der erweiterten Snap-Funktionalität (FDEV, TDEV anstatt SDV) oder BS2000-Online-Sicherung auf Basis QuickOPC (Clone-Typ *COPY) wird von CCOPY V10.0B unterstützt.
- *2
- *2

2.9 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 19.1

2.9.1 Unterstützung der Fujitsu Server SE710 und SE310

- *3 In der BS2000 OSD/BC V11.0B werden zusätzlich zu den bisherigen SE Servern die Modelle der SE710 und SE310 ab der SE Basissoftware V6.3 unterstützt.
- *3 Die SU710 wird nur mit dem 16 Gbit/s FC Kanal freigegeben.

2.9.2 Peripherie-Unterstützung: LTO-7 MBK-Geräte

- *3 In der BS2000 OSD/BC V11.0B wird zusätzlich zu den bisherigen LTO-Gerätetypen der Gerätetyp LTO-7 unterstützt. Detaillierte Informationen zur Peripherie-Unterstützung finden Sie im Kapitel 4.6 Magnetbandgeräte.
- *3 Die in Verbindung mit MAREN implementierte Verschlüsselungsfunktion für LTO-7 wird mit Service Pack 19.1 nicht unterstützt.

2.9.3 FastDPAV

- *3 Die Funktion „FastDPAV“, ein optimiertes DPAV, wird für die Server Unit SU710 angeboten.
- *3 Zur Unterstützung von FastDPAV Alias-Geräten wurden der neue Geräte-Typ D3435-FP (intern A6) und die Geräte-Zustände *ENABLED* und *DISABLED* eingeführt.
- *3 Ausführliche Einzelheiten zur Generierung und zum Betrieb von FastDPAV finden sie im Handbuch „Einführung in die Systembetreuung (SE Server)“.

2.9.4 Erweiterungen für künftige HSMS-Funktionen

- *6 Es wird für eine zukünftige HSMS-Version ab V12.0A ein neues Dateiattribut NUM-OF-BACKUP-VERS eingeführt.
- *3 Mit dem neuen Systemparameter NUMBACK kann ein systemweiter Defaultwert für das Dateiattribut NUM-OF-BACKUP-VERS festgelegt werden.

2.10 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 19.2

- *4 Die Einschränkung der Verschlüsselung mit LTO-7-Bändern wurde aufgehoben.

2.10.1 APACHE

- *4 Aktualisierung auf Apache V2.4 (2.4.41) und PERL V52.4 (5.24.4)

2.10.2 BS2IDE Release 2.9

- *4 - Vergleichsfunktion für Dateien im BS2000 Remote Build Project mit seinem „Delegate“
- *4 - Ausgabe der gleichen Details im Expressions View wie im Variables View
- *4 - BS2000 Watchpoint auch aus Expressions View setzen (aktuell nur aus Variables View)
- *4 - Gruppierung von RSE-Filtern innerhalb benutzerdefinierter Ordner
- *4 - Unterstützung von benutzerdefinierten Elementtypen
- *4 - Definition von Standardeditoren für beliebige Dateimuster

2.11 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 20.1

2.11.1 POSIX A45

- *5 Der DLL-Modul L/DLLGM ist in der LMS-Bibliothek SINLIB.POSIX-BC.xxx.ROOT verfügbar,
- *5 daher muss der Kunde den DLL-Modul nicht mehr selbst in eine LMS-Bibliothek kopieren.

2.11.2 WebTA für OSD V7.5C

- *5 - Single Sign On mit Hilfe des Kerberos Authentication Protokolls
- *5 - Unterstützung der Rest/JSON-Schnittstelle

2.11.3 BS2IDE Release 2.10

- *5 - RSE-Plugin ist nicht mehr notwendig
- *5 - Code Folding für den (Columbus) Assembler und SDF Editor
- *5 - Code Completion im SDF Editor
- *5 - Optionales Speichern und wieder Anwenden des Code Folding Status
- *5 - Möglichkeit der manuellen Migration alter RSE-Projekte und -Verbindungen
- *5 - Springen zur Deklaration von lokal definierten Labeln im BS2000 Assembler Editor
- *5 - Verbesserungen und Fehlerkorrekturen

2.12 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 20.2

2.12.1 BS2IDE Release 2.11

- *6 - Funktion "Opposite Delegate"
- *6 - Unterstützung für neues C / C ++ Listenformat
- *6 - Markieren des Auftretens eines Wortes
- *6 - Variablennamen vorschlagen, der auf dem Projektumfang für Assembler basiert
- *6 - Option zum Deaktivieren des De-assemblierens, wenn kein Source verfügbar ist

2.12.2 HSMS V12.0B

- *6 - Für die Reparatur eines defekten Migrationsarchivs durch
- *6 //REPAIR-CATALOG-BY-RESTORE und
- *6 //REPLACE-SAVE-FILE-BY-RESTORE
- *6 konnten bis einschließlich HSMS V12.0A nur Backup-Archive verwendet werden.
- *6 Ab HSMS V12.0B können für
- *6 //REPAIR-CATALOG-BY-RESTORE und
- *6 //REPLACE-SAVE-BY-RESTORE
- *6 auch Versions-Backup-Archive verwendet werden

2.13 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 21.1

2.13.1 Unterstützung neuer Hardware

- *7 In der BS2000 OSD/BC V11.0B wird zusätzlich zu den bisherigen SE Servern das Modell
- *7 Fujitsu Server SE320 ab der SE Basissoftware V6.4 unterstützt.

2.13.2 APACHE

- *7 Aktualisierung auf Apache V2.4A01 (2.4.46)
- *7 - Rebasierung von PHP auf die offizielle Freigabeversion 7.4.16 und Update des
- *7 Online-Manuals zu PHP & mod_php.

2.13.3 BS2IDE Release 2.12

- *7 - Folding für @THEN und @ELSE Statements wird jetzt im Assembler-Editor unterstützt
- *7 - Erweiterte SDF Code-Completion
- *7 - Unterstützt den '*' Platzhalter für Pubset-Namen in BS2000 Explorer Filtern
- *7 - Fehler beim Einfügen von Breakpoints im EDTW-Editor korrigiert

2.13.4 HSMS V12.0C

- *7 - Erweiterungen beim Version-Backup
- *7 - Optimierung der Reorganisation bei Migrationsarchiven
- *7 - Verbesserte Meldungsausgabe bei REPAIR-CATALOG-BY-RESTORE (CR A0613223)

2.13.5 interNet Services V3.4B06 (INETSERV)

- *7 SMTP-Server: Versand von mehr als einer Mail pro Verbindung möglich (CR A0615666)

2.13.6 POSIX A47

- *7 - Zum Vergleich einer Zeichenkette mit einem regulären Ausdruck steht im
- *7 Kommando *test* der neue Operator =~ zur Verfügung
- *7 - Beim Kopieren mehrerer Dateien mit dem Kommando *bs2cp* wurde die
- *7 Fehlerbehandlung geändert

2.14 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 21.2

2.14.1 Unterstützung neuer Hardware

- *8 Mit Service Pack 21.2 werden neue Fujitsu Storage ETERNUS DX Plattensteuerungen
- *8 unterstützt. Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel 4.5 Plattenperipherie.

2.14.2 BS2IDE Release 2.13

- *8 - Erweiterungen beim Listing Viewer: Einfaches Springen zwischen zusammen gehörigen
- *8 Quelldatei- und Listing-Zeilen
- *8 - Verschlüsselte Terminal-Verbindung zum BS2000 (optional)
- *8 - Einfacher Zugriff auf selbstdefinierte BS2000-Kommandos während der Debug-Session
- *8 - Neuer Menüpunkt im Kontextmenü einer Delegate-Projektdatei zum Ersetzen des
- *8 Inhalts der lokalen Datei mit dem Inhalt der zugehörigen BS2000 Delegate-Datei
- *8 - Automatischer Verbindungsaufbau zum BS2000 wenn das Kontextmenü einer
- *8 Delegate-Projektdatei angezeigt werden soll
- *8 - In einem neuen Pre-Build Schritt werden jetzt Dateien, die in ihrer Build-Rule
- *8 Ausgabedateien enthalten, als erstes behandelt
- *8 - Dadurch wird sichergestellt, das andere Projektdateien, die von den erzeugten
- *8 Ausgabedateien abhängen, ebenfalls kompiliert werden, wenn dies nötig ist.

2.14.3 CRTE V11.1A40

- *8 - Übergabe von Argumenten an C-Programme in SDF-Umgebung
- *8 - Formatüberprüfung für printf- und scanf-Funktionen.

2.14.4 JENV V11.0A

- *8 - Portierung von OpenJDK Source©Release 11.0.6+9.

2.15 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 22.1

2.15.1 APACHE V2.4A01

- *9 - Austausch libz.so.1.2.11 gegen libz.so.1.2.12 aufgrund der bekannten
- *9 Sicherheitslücke CVE-2018-25032

2.15.2 BS2IDE Release 2.14

- *9 - Vorschau: BS2000 Terminal View (Vollbild-Modus) für das Debuggen
- *9 An dieser Funktion wird noch gearbeitet, sie kann aber zum Debuggen schon
- *9 verwendet werden.
- *9 - Neue Behandlung der BS2000 Datei-Passwörter
- *9 Alle drei Passwort-Typen (Text, Hexadezimal und Integer) werden jetzt konsistent
- *9 unterstützt.
- *9 - Generic Placeholders für Ausgabedateien
- *9 - Suche über mehrere BS2000-Dateien und Bibliotheken
- *9 - Unterstützung der Editor-Verknüpfungen auch für BS2000 Suchergebnisse
- *9 - Unterstützung von versionierten Bibliotheks-Elementen in Delegate Rules
- *9 - Das Hervorheben von Wörtern beim Occurrence Highlighting kann jetzt wieder entfernt
- *9 werden
- *9 - Die Sichtbarkeit von Variableninhalten Im Expression View wurde in manchen Fällen
- *9 verbessert

2.15.3 CRTE V11.1A50

- *9 - Abrundungen

2.15.4 HSMS V12.0D

- *9 - Bei Langzeit-Archiven können beim COPY-SAVE-FILE mittels dem Operanden
- *9 EXPIRATION-AFTER Sicherungsversionen nach File-Expiration-Date ausgewählt
- *9 werden. Dabei kann der Benutzer angeben, dass die Eingabe-Datenträger
- *9 automatisch freigegeben werden können (entspr. Reorganisation der
- *9 Sicherungsdatei)
- *9 - Werden außergewöhnlich viele Versionen ein und derselben Datei gesichert, kann es
- *9 zum Überlauf der Dateieinträge im Archivverzeichnis kommen. Dieses Problem ist
- *9 sehr selten; zur Abhilfe wurde ein automatischer Reorganisationsprozess eingeführt,
- *9 der die Dateieinträge im Archivverzeichnis falls nötig restrukturiert. Diese Funktion
- *9 muss der Systemverwalter aktivieren (Parameter AUTO-DIR-REORG in der
- *9 ARCHIVE Parameterdatei)
- *9 - Beim REORGANIZE-VERSION-BACKUP wurde ein neuer Ausführungsmodus
- *9 implementiert, der das Verschieben von Sicherungsdateien auf eine andere
- *9 Speicherebene auch dann erzwingt, wenn eine Reorganisation seitens HSMS nicht
- *9 erfolgt wäre (*FORCED-MOVE)
- *9 - Das Reorganisieren des Migrationsarchivs innerhalb der S1-Ebene wurde optimiert
- *9 (Entfernen von Duplikaten)
- *9 - Das Kopieren von Jobvariablen ins Migrationsarchiv wird grundsätzlich unterdrückt
- *9 (CR A0616270)

2.15.5 interNet Services V3.4B08 (INETSERV)

- *9 - TCP-IP-AP: stunnel mit Version 5.63
- *9 - TCP-IP-SV: OpenSSH mit Version V9.0

2.15.6 JENV V11.0A10

- *9 - Performanceverbesserungen

2.16 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 22.2

2.16.1 APACHE V2.4A03

- *10 - Aktualisierung auf die offizielle Freigabeversion 2.4.54
- *10 Rebasierung von PHP auf die offizielle Freigabeversion 8.0.23 und Update des
- *10 Online-Manuals zu PHP & mod_php.

2.16.2 BS2IDE Release 2.15

- *10 - Erweiterungen und Verbesserungen im BS2000 Terminal View
- *10 - Neues „Project Build Status“ Window
- *10 - Unterstützung mehrerer Dateinamen-Filter bei der Textsuche in BS2000-Dateien
- *10 - Unterstützung der CATID in Delegate Rules
- *10 - Unterstützung von UTF-E beim Dateitransfer

2.16.3 NET-SNMP V5.8A30

- *10 - Rebasierung mit OpenSSL 1.1.1l

2.17 Neue Funktionen in BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0B mit Service Pack 23.1

2.17.1 Unterstützung neuer Hardware

- *11 OSD/XC V11.0B ist ab Service Pack 22.2 als Gastsystem unter VM2000 V12.0 für die
- *11 neuen Fujitsu Server BS2000 SE Serie SE730 und SE330 freigegeben.

2.17.2 APACHE V2.4A04

- *11 - Aktualisierung auf die offizielle Freigabeversion 2.4.56
- *11 Rebasierung von PHP auf die offizielle Freigabeversion 8.0.26 und Update des
- *11 Online-Manuals zu PHP & mod_php.

2.17.3 BS2IDE Release 2.16

- *11 - Anpassbare Spalten zum Anzeigen von Dateieigenschaften und Filtern von Dateien di-
- *11 rekt im BS2000 Explorer
- *11 - Angabe benutzerdefinierter Namen für BS2000-Breakpoints
- *11 - Inhalt von Bibliothekselementen der Typen C, L, R, F, U können im BS2000 Library
- *11 Element Viewer im Dump-Format angezeigt werden.
- *11 - Nach Änderungen der Kompilierungsregeln oder Konfigurationseinstellungen wird jetzt
- *11 gefragt, ob ein vollständiger Build des Projekts gemacht werden soll
- *11 - Erweiterungen im Build Summary Dialog
- *11 - SDF Editor: Syntax Highlighting ist jetzt auch für vom Benutzer definierte Kommandos
- *11 möglich
- *11 - POSIX-Verbindungen können jetzt auch verschlüsselt sein

2.17.4 interNet Services V3.4B10 (INETSERV)

- *11 - TCP-IP-AP: FTP Unterstützung von Unicode
- *11 - TCP-IP-SV: OpenSSH mit Version V9.3

2.17.5 SDF-P-BASYS V2.5I11

- *11 - Erweiterung des Kommandos READ-VARIABLE im Operanden BEGIN-RECORD (CR
- *11 A0614156):
- *11 Implementierung des Wertes *BEFORE-LAST-RECORD zum Lesen der letzten n Da-
- *11 tensätze in einer Datei. Wenn mehr als in der Datei verfügbaren Datensätze mit
- *11 *BEFORE-LAST-RECORD angegeben werden, werden alle Datensätze gelesen.

2.18 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos

2.18.1 Verbesserungen im Pubset-Management

- Erweitertes Kommando SET-PUBSET-ATTRIBUTES
Das Kommando SET-PUBSET-ATTRIBUTES wurde um die Angabe ALTERNATE-MASTER erweitert.
Der Parameter legt fest, ob der BACKUP-MASTER einen MASTER-Import durchführen darf, wenn es keinen MASTER gibt, oder ob gewartet werden muss, bis der eingetragene MASTER aktiv wird.
Der Parameter kann die Werte *NONE oder *BACKUP-MASTER annehmen.
*NONE bedeutet, dass wie bisher auf den MASTER gewartet werden muss.
- Erweiterte Anzeigen für die folgenden Kommandos
FORCE-PUBSET-EXPORT: Protokollierung an der Konsole
SHOW-PUBSET-IMPORT-EXPORT: Statusinformation zu CCOPY und Net-Storage

2.18.2 Erweiterung der PAGING-AREA Kommandos

- Die Kommandos zur Administration der Paging-Area wurden im Operanden *VOLUME erweitert. Ab OSD/BC V11.0 kann im Operanden *VOLUME neben der VSN eines Pubset-Volumes auch die Catid eines Pubsets angegeben werden.
- Im Kommando CREATE-PAGING-FILE wurde der Wertebereich des Operanden SIZE erhöht. Eine einzelne Paging-Datei kann ab OSD/BC V11.0 bis zu 2 TB groß werden.

2.18.3 Entzerrung des Saturation Levels für die Paging Area

Bisher ist die Anzahl freier 4K-Seiten in der Paging Area für die Saturation Levels 0 – 3 fest eingestellt. Bei Erreichen von Level 2 bzw. Level 3 werden Batch- bzw. Dialog-Tasks bei KL6-Speicheranforderungen angehalten, für TP-Tasks wird die Anforderung abgewiesen.
Mit 2 neuen MEMORY-Parametern - PAGING-SATURATION-WARNING-LIMIT und PAGING-SATURATION-LIMITS-QUOTA - lassen sich die Grenzwerte für die Sättigungsstufen und die Mindestanzahl freier Seiten konfigurieren. (s. Kap. 3.4)

2.18.4 Installation SANCHECK auf SU /390

Ist auf dem Monitor- bzw. Native-System einer SU /390 die neue Version OSD/BC V11.0 installiert, muss zur Ermittlung der FC-Konfiguration für die FC-Netzwerke am SE-Manager SANCHECK nicht mehr auf der SU /390 installiert werden. Die erforderlichen Daten werden über eine neue Schnittstelle im BS2000 ermittelt.

2.18.5 Programmschnittstelle für SHOW-MEMORY-POOL-STATUS

Die Funktionalität des Kommandos SHOW-MEMORY-POOL-STATUS wird in OSD/BC V11.0A mittels des neuen Makros SHOWMP als Programmschnittstelle zur Verfügung gestellt. SHOWMP bzw. SHOW-MEMORY-POOL-STATUS liefert Informationen über die aktuell angelegten Memory Pools und die angeschlossenen Teilnehmer.
Die Ausgabe von SHOW-MEMORY-POOL-STATUS kann auch in eine Strukturvariable erfolgen.

2.18.6 Erweitertes Kommando MODIFY-MEMORY-PARAMETERS

Das Kommando wurde um den Operanden EXTEND-BIG-PAGES erweitert.
Damit kann eine vorgenommene Reduzierung der Big Pages rückgängig gemacht werden.

2.18.7 OPS-Variablen-Unterstützung bei SHOW-Kommandos des Memory Managements

Die SHOW-Kommandos des Memory Managements

SHOW-ADDRESS-SPACE-STATUS
SHOW-MEMORY-CONFIGURATION
SHOW-MEMORY-POOL-STATUS
SHOW-PAGING-CONFIGURATION

unterstützen in OSD/BC V11.0 die Ausgabe in OPS-Variable (S-Variable).

2.18.8 Erweiterungen im Operating

- Die Anzahl der logischen Konsolen wird von 192 auf 512 erhöht. Die Anzahl der Konsolen mit festem Berechtigungsnamen wird von 63 auf 384 erweitert.
- Zur Begrenzung der Ausgabe wird das Kommando SHOW-CONSOLE-STATUS im Parameter *ALL um die Selektionskriterien TYPE und STATE erweitert.

2.18.9 Anzeige des Last Byte Pointer (LBP)

Der Last Byte Pointer zeigt bei PAM-Dateien auf das letzte gültige Byte des letzten logischen Blocks. Dieses Dateiattribut wurde im BS2000 mit KP 2/14 eingeführt.

In OSD/BC V11.0A wird dieses Dateiattribut auch dem Anwender im Kommando SHOW-FILE-ATTRIBUTES angezeigt und kann als Selektionskriterium angegeben werden.

2.18.10 Sonstige realisierte Change Requests

- Systemparameter CONSDDE7
Der Systemparameter CONSDDE7 ist dynamisch änderbar. CONSDDE7 legt fest, ob die Meldung DMS0DE7 nur auf SYSOUT oder zusätzlich auf der Bedienstation ausgegeben wird.
- Systemparameter PACTIVE, PWENTERD, PWERRORS, PWPENTI
Diese Systemparameter können ab OSD/BC V11.0 mit MODIFY-SYSTEM-PARAMETER dynamisch geändert werden. Mit diesen Systemparametern wird das Systemverhalten bezüglich Datei-Kennwörtern festgelegt.
- Neue Meldung NSI00BF
Enthält die System-Parameterdatei einen ungültigen Systemparameter, wird die Meldung NSI00BF ausgegeben und der Startup ohne weitere Eingabeaufforderung fortgesetzt.
- Neue Anweisung in DAMP
Zum Compilieren von PRODAMP-Prozeduren gibt es in DAMP die neue Anweisung COMPILE-PROCEDURE. Die Anweisung kann sowohl im Dialog in DAMP als auch in SDF-Prozeduren oder Batch-Jobs aufgerufen werden.
- Dialog-Startup-Frage NSI1126 gelöscht
Mittlerweile ist die Sicherheitsabfrage NSI1126 im Dialog-Startup nicht mehr erforderlich.
- Neue Systemkennungen: SYSDB, SYSFJAM, SYSSAG
Die Kennungen SYSDB, SYSFJAM und SYSSAG sind ab OSD/BC V11.0 Systemkennungen. Systemkennungen werden beim Einrichten eines neuen Pubsets automatisch erzeugt.

*1
*1
*1
*1

2.18.11 Neuerungen im SYSFILE Management

- Meldung auf Konsole bei Speicherplatzmangel
Ist wegen Plattenspeicherplatzmangel keine weitere Protokollierung auf Datei möglich, wird in OSD/BC V11.0 der Abbruch der Protokollierung mit der neuen Meldung SSM2076 auf der Konsole ausgegeben. War MAREN aktiv, wurde bisher nur die Meldung SSM2033 ausgegeben und die Protokollierung abgebrochen, falls keine Bandgeräte verfügbar waren.
- Speicherplatzbelegung durch Systemdateien
Bisher wurden die Systemdateien beim Speicherplatzverbrauch des Benutzers nicht berücksichtigt. Dadurch kann es vorkommen, dass ein normaler Benutzer das gesamte Pubset füllt. Mit dem neuen Systemparameter SSMPNOQ kann festgelegt werden, ob die Systemdateien wie normale Dateien behandelt und bei der Belegung von Plattenspeicherplatz durch den Benutzer mit einbezogen werden.
In diesem Fall wird bei Erreichen des Plattenplatz-Limits die neue Meldung SSM2078 an Stelle von SSM2035 ausgegeben.
- maximale Anzahl Link-Namen für SYSFILE
Ist für eine Task die maximale Anzahl von Link-Namen für SYSFILE erreicht, wird die Task beendet und die neue Meldung SSM2077 ausgegeben.

2.18.12 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Korrekturpaket 1/2018

- *2 BINDER
 *2 Die BINDER-Schnittstelle BINDERX wird vom C-Compiler in POSIX zur Erzeugung von
 *2 LLMs verwendet.
 *2 In BINDER V2.8 wurde die Schnittstelle BINDERX um 2 weitere Parameter - SLICDEF
 *2 und SLDEFOP - für das Erzeugen von LLMs ergänzt.

2.18.13 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 19.1

- *3 Erweiterte Kommandos/Makros
 *3 - Einführung eines neuen Dateiattributes (NUM-OF-BACKUP-VERS):
 *3 Erweiterungen im CMS und in einigen DMS-Kommandos/Makros zum Erstellen von
 *3 Dateien und zur Anzeige oder Modifikation von Dateiattributen (betroffen u.a. CRE-
 *3 ATE-FILE, SHOW-FILE-ATTR, MODIFY-FILE-ATTR, COPY-FILE).
 *3 Sonstige realisierte Change Requests
 *3 - Die Meldung EXC0070 wird um die User-ID und den Job-Namen der betroffenen
 *3 Task erweitert: „EXC0070 BATCH MIT DER TSN: , USER ID: UND JOB NAME:
 *3 HAT TIME-RUNOUT ERREICHT“

2.18.14 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 19.2

- *4 CONV2PDF V1.0C
 *4 Erweiterte Dateiauswahl bei der Konvertierung von Text- in PDF-Dateien
 *4 POSIX-BC V11.0A45
 *4 Erweiterung der Zeichenanzahl im EXEC-POSIX-CMD auf bis zu 1500

2.18.15 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 20.1

- *5 Erweiterte Kommandos/Makros
- *5 Mit den neuen SDF-Anweisungen bei NET-SNMP V5.7A20
- *5 START-NET-SNMP
- *5 STOP-NET-SNMP
- *5 RESTART-NET-SNMP
- *5 SHOW-NET-SNMP-STATUS
- *5 kann der Status des NET-SNMP-Agenten gesteuert und dessen Zustand ausgegeben werden.
- *5
- *5 POSIX-BC V11.0A45
- *5 Der DLL-Modul ist auch in der LMS-Bibliothek verfügbar.

2.18.16 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 20.2

- *6 Erweiterte Kommandos/Makros
- *6 Unterstützung des Kommandos MOVE-DISK – als Ersatz für MOVE-SPACEPRO-DISK.
- *6 Die Funktion des Kommandos MOVE-SPACEPRO-DISK ist mit der Kündigung des Software-Produktes SPACEPRO zur BS2000 OSD/BC V11 entfallen.
- *6
- *6 HSMS V12.0B
- *6 Optimierung des Algorithmus zum Freigeben von Sicherungsdateien am Ende von Reorganisationsläufen bei Migrationsarchiven.
- *6 Option zur Angabe eines Standard-Ausgabeziel für HSMS-Reports entweder in Datei oder Bibliothekselement.
- *6 Unterdrückung der Ausgabe von HSMS Benutzer-Reports in Datei, auf Drucker oder Mail, wobei der Report bei aktiviertem Monitoring nach wie vor über die Anwendung Backup-Monitoring im SE Manager abrufbar ist.
- *6

2.18.17 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 21.1

- *7 HSMS V12.0C
- *7 - Verbesserte Meldungsausgabe bei REPAIR-CATALOG-BY-RESTORE (CR A0613223)
- *7
- *7 INETSERV V3.4B
- *7 - SMTP-Server: Versand von mehr als einer Mail pro Verbindung möglich (CR A0615666)
- *7
- *7 POSIX-BC V11.0A47
- *7 - Zum Vergleich einer Zeichenkette mit einem regulären Ausdruck steht im Kommando *test* der neue Operator *=~* zur Verfügung (CR A0612404)
- *7 - Beim Kopieren mehrerer Dateien mit dem Kommando *bs2cp* wurde die Fehlerbehandlung geändert (CR A0611910)
- *7

2.18.18 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 22.1

- *9 HSMS V12.0D
- *9 - Das Kopieren von Jobvariablen ins Migrationsarchiv wird grundsätzlich unterdrückt (CR A0616270)
- *9

2.18.19 Realisierte Change Requests / erweiterte Kommandos in Service Pack 23.1

- *11 SDF-P-BASYS V2.5I11
- *11 - Erweiterung des Kommandos READ-VARIABLE im Operanden BEGIN-RECORD (CR A0614156)
- *11 Implementierung des Wertes *BEFORE-LAST-RECORD zum Lesen der letzten n Datensätze in einer Datei. Wenn mehr als in der Datei verfügbaren Datensätze mit *BEFORE-LAST-RECORD angegeben werden, werden alle Datensätze gelesen.
- *11

3 Technische Hinweise

3.1 Ressourcenbedarf

Gegenüber BS2000 OSD/BC V10.0 beträgt der CPU-Mehrbedarf in OSD/BC V11.0 abhängig vom Server-Modell und Anwendungen bis zu 2 %.

Hauptspeicherbedarf / Hauptspeicher-Mehrbedarf:

Der empfohlene minimale Hauptspeicher-Ausbau für den Einsatz von OSD/BC V11.0 ist vom Modell des BS2000 Servers abhängig und hat sich gegenüber OSD/BC V10.0 nicht geändert. Für die bisher freigegebenen Server können die Werte dem BS2000 Performance-Handbuch OSD/BC V11.0 entnommen werden.

Vor dem Versionswechsel ist mit dem regionalen Service der installationsbedingte Ressourcen-Mehrbedarf zu klären.

Plattenspeicherbedarf

Die SOLIS2-Lieferung für die gesamte OSD Extended Software Configuration benötigt ca. 2 500 000 PAM-Pages (monomodal) und 5 000 000 PAM-Pages (multimodal). Zusätzlich ist der Platzbedarf für die Systemdateien (PAGING-Area, TSOSCAT, CONSLOG, SERSLOG, usw.) einzuplanen.

3.2 Software-Konfiguration

3.2.1 Fujitsu Server BS2000 SE Serie

Softwarebestandteile

Folgende Softwareprodukte sind Bestandteil eines SE Servers und werden ohne Bestellung durch den Kunden zusammen mit dem Server ausgeliefert. Sie werden bei der Fertigung installiert. Fehlerkorrekturen oder Funktionserweiterungen werden grundsätzlich vom HW-Service remote oder vor Ort installiert.

- *11 • M2000 V6.4 für SE300B/ SE500B/ SE700B (installiert auf allen Management Units)
- *11 • HNC V6.4 für SE500B/ SE700B (installiert auf allen HNC-Units)
- *11 • X2000 V6.4 für SE300B (installiert auf der Server Unit)
- *11 • M2000 ab V6.4 für SE310/ SE320/ SE710 (installiert auf allen Management Units)
- *11 • HNC ab V6.4 für SE710 (installiert auf allen HNC-Units)
- *11 • X2000 ab V6.4 für SE310/ SE320 (installiert auf der Server Unit)
- *11 • M2000 V6.5 für SE330/ SE730 (installiert auf allen Management Units)
- *11 • HNC V6.5 für SE730 (installiert auf allen HNC-Units)
- *11 • X2000 V6.5 für SE330 (installiert auf der Server Unit)
- *10 • StorMan ab V9.0 (installiert auf der Management Unit)

Optionale Erweiterungen mit Abhängigkeiten zum SE Manager oder zu X2000

- *7 • Die Versionen von StorMan, ROBAR-SV, openSM2, openUTM und NUX sind abhängig vom M2000 Stand. Nähere Informationen befinden sich in der Freigabemitteilung zu M2000.

SW-Voraussetzungen für SUs: Betriebssystem und weitere SW-Produkte

- *9 • BS2000 OSD/XC V11.0 kann im Native-Betrieb oder als Gastsystem unter VM2000 ab V11.5 am SE Server betrieben werden.
- *10 • Beim Einsatz von SHC-OSD muss mindestens Version V14.0 verwendet werden.

3.2.2 SW-Konfiguration zu BS2000 OSD/BC bzw. OSD/XC V11.0

- *3 Für die Installation von OSD/BC V11.0B werden folgende SOLIS-Korrekturstände in der Ausgangsversion vorausgesetzt:
- *3 BS2000 OSD/BC V11.0A ab Korrekturstand A08 (Korrekturpaket 1/2018)

Wichtige Hinweise:

Mit dem Einsatz von OSD/BC V11.0 müssen auch viele neue Versionen der Softwareprodukte eingesetzt werden.
 Folgende Tabelle zeigt die für den Einsatz unter BS2000 OSD/BC V11.0 vorausgesetzte Version.

- *2 Freigegebene Softwarekonfigurationen setzen Produktversionen voraus, die noch nicht das Wartungsende erreicht haben.
- *2 Die aktuell unterstützte Software-Konfiguration ist auch online verfügbar unter
- *9 <https://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=f905230e-702d-4cfe-afa5-692c0baa1b37>

	<u>Produkt</u>	<u>Version</u>	
	AID	V3.4	
	ASSEMBH	V1.3	
	AVAS	V8.5	
*11	C/C++	V3.2 / V4.0A / V4.0B	
	COBOL85	V2.3	
*2	COBOL2000	V1.5 / V1.6	
	COLUMBUS85	V1.1	
*11	CRTE	V11.0 / V11.1	
	DAB	V9.5	
	Distributed Print Services	V1.2	
	DRIVE	V3.1	
	DRIVE-COMP	V3.1	
	DRV	V3.2	
	EDT	V17.0D20	(Unterstützung SAM-Node-Files)
	ESQL-COBOL	V3.0	
	FDDRL	V20.0	
	FHS	V8.3	
	FMS	V2.4	
	FOR1	V2.2	
	HIPLEX MSCF	V11.0	
*11	HSMS	V11.0 / V12.0	(einschließlich ARCHIVE)
	IFG	V8.3	
*11	interNet Services	V3.4B	
	JV	V15.1B	
	LEASY	V6.2	
	LMS	V3.5B	(Unterstützung SAM-Node-Files)
	MAREN	V12.5	
	NFS	V3.0	
	OMNIS	V8.5	
	OMNIS-MENU	V3.5	

*11	openFT (BS2000)	V12.1C50
*11	openFT-AC (BS2000)	V12.1C50
*11	openFT-FTAM (BS2000)	V12.1C50
*11	openFT-FTP (BS2000)	V12.1C50
*10	openNet Server	V4.0
*10	openUTM (BS2000)	V7.0
*10	openUTM-Client (BS2000)	V7.0
	openSM2 (BS2000)	V11.0
	(beinhaltet auch COSMOS)	
	OSS (BS2000)	V4.1
	PASCAL-XT	V2.2
	PLI1	V4.2
	PCS	V3.2
	PERCON	V2.9C
	PROP-XT	V1.3
	RFA	V20.0
*10	ROBAR	V7.5 / V7.6 / V7.7
	RPG3	V4.0
	RSO	V3.6
	SCA	V20.0
*11	SDF-A	V4.1
*9	SDF-P	V2.5I
*9	SECOS	V5.5
*10	SESAM/SQL-Server	V9.1
*9	SESAM/SQL-DCN	V9.1
*9	SESAM/SQL-LINK	V9.1
*11	SHC-OSD	V13.0 / V14.0 / V15.0B
	SM2-PA	V2.0
*11	SNMP-AGENTS	V1.0 / V1.1
	SORT	V8.0
	SPACEOPT	V8.0
	TASKDATE	V20.0
	TIAM	V13.2
	TOMDOORS-M	V5.0
	TOM-DOC	V3.2
	TOM-GEN	V2.1
	TOM-REF	V3.0
	TOM-TI	V3.0
*11	UDS-D	V2.9
*11	UDS/SQL	V2.9
	UDS-IQS	V4.0
*9	VM2000	V11.5
	WebTransactions for openUTM	V7.5

3.3 Produkt-Installation

Die Installation muss mit dem Installationsmonitor IMON V3.3 durchgeführt werden.
Die Informationen zur Installation im Lieferanschreiben sowie im Handbuch bzw. in der Freigabemitteilung des jeweiligen Produkts müssen berücksichtigt werden.
Die erforderlichen Eingaben sowie der Ablauf der Installation mit IMON sind im Handbuch (und ggf. Readme-Datei) zu IMON beschrieben.

CRTE-BASYS:

Als Laufzeitumgebung für BS2000-interne Anwendungen steht das Subsystem CRTEBASY des Produkts CRTE-BASYS V11.1 zur Verfügung.

*4

Das Subsystem sollte nur dann vorgeladen werden, wenn dies in der Freigabemitteilung eines anderen installierten Produkts empfohlen wird.

Standardmäßig wird das Subsystem in den oberen Klasse-4-Speicher geladen.

Alternativ kann mit Hilfe der SYSSSC-Datei mit Endung LOW

*4

(SYSSSC.CRTE-BASYS.111.LOW) das Subsystem auch unterhalb 16 Megabyte im Klasse-4-Speicher geladen werden, wenn dort genügend Platz zur Verfügung steht.

Außerdem kopiert IMON die Module IC@RTSXS, IC@STLNK und IC@ULINK

*4

aus der Bibliothek SYSLNK.CRTE-BASYS.111.CLIB in die CLIB.

Falls keine Datei \$.CLIB im Ausgangssystem existiert, wird sie durch IMON angelegt. Diese \$.CLIB kann für Programme verwendet werden, die mit C V2.0 oder kleiner übersetzt wurden.

Mit CRTE-BASYS wird auch die Kompatibilitäts-Bibliothek SYSLNK.ILCS installiert.

Bei Einsatz einer von TSOS abweichenden Default-Userid (Systemparameter DEFLUID) ist zu beachten, dass bei der Installation von CRTE-BASYS nicht alle Bibliotheken automatisch auf der Default-Userid installiert werden. Nachdem die Installation mit IMON beendet ist, muss die Datei \$TSOS.CLIB auf \$<Default-Userid>.CLIB kopiert werden.

PLAM

Die Bibliothek SYSLNK.PMLOG.037 wird unter der Default-Userid (\$) bereitgestellt.

Ist die Default-Userid nicht TSOS, muss \$.PLAMLIB nach \$TSOS.PLAMLIB kopiert werden, sofern Produkte explizit die Datei \$TSOS.PLAMLIB voraussetzen.

*6

PRSC

PRSC dient zur Weiterleitung von wichtigen (Stör-)Meldungen über den Teleservice. Die Verbindung läuft

- bei SU /390 über die Management Unit (MU)
- bei SU x86 über X2000

PRSC wird in BS2000 unter der Kennung \$SERVICE installiert. Der Fujitsu-Service konfiguriert und aktiviert es für jeden Server in Absprache mit der Kontaktperson vor Ort (unter VM2000 nur im Monitorsystem, da dieses die Meldungen der Gastsysteme sammelt).

Zur PRSC-Konfiguration gehören insbesondere

- mindestens ein BCPMAP-Eintrag für die Port-Nummer 1156. Ein zweiter Eintrag ist möglich, wenn es eine zweite MU gibt.
(Kommando BCPMAP FU=DEF,SUB=GLOB,NA=PRSCX,ES=<name>,
PPORT#=1156,PTSEL-I='PRSCX ')
<name> ist der BCAM-Name des Partners, über den die Verbindung zum Teleservice läuft, z.B. L#MANLO1.
- ein unter der Kennung SERVICE laufender Enter-Job, der täglich wiederholt wird (REPEAT=*DAILY).

*3

Diese Konfiguration sollte anschließend unverändert bleiben.

C2H

Mit Hilfe von C2H (Configuration to HTML) können die Konfiguration, Status- und Diagnoseinformationen, sowie wichtige Systemdateien eines BS2000 Systems automatisch in einer HTML-Datei ausgegeben werden. Die erstellte HTML-Datei kann anschließend nach dem Transfer auf einen PC mit einem Web-Browser angezeigt werden.

Der zusätzliche Parameter FT-PARTNER=*M2000 im Kommando /CREATE-C2H-REPORT überträgt die HTML-Datei auf die MU und kann anschließend in SEM angezeigt, bzw. heruntergeladen werden.

C2H wird in der Kennung \$TSOS installiert und ist für die Nutzung durch den technischen Support von Fujitsu vorgesehen.

Die Bibliothek \$TSOS.SYSPRC.C2H.010 enthält alles, was für C2H im BS2000 benötigt wird. C2H unterstützt ab dieser Version erstmalig SDF-Kommandos.

Mit dem Kommando SHOW-C2H-CMD werden alle für C2H und BS2HC (BS2000 System Health Check) verfügbaren Kommandos aufgelistet.

Um in BS2000 Systemen proaktiv Schwachstellen und Mängel aufzudecken, kann BS2HC verwendet werden. Folgende Punkte werden geprüft:

- Ob die Änderungsstände der installierten Software aktuell sind
- per HotInfo gemeldeten Korrekturen (Rep, Source) im Einsatz sind
- Prüfung des User- und System-Adressraums

Von jedem lokalen Kundensystem werden die folgenden Daten gesammelt.

- Installierte Software Produkte SHOW-SUPPLY-UNITS
- REP Informationen (alle Subno's aus den installierten Repfiles und der Replog)
- SYSTEM-Informationen (SHOW-SYST-INF)
- Informationen zum User- und System-Adressraum

Die gesammelten Daten werden mit AES256 verschlüsselt und müssen an den zentralen BS2000 Support gesendet werden: bs2000-service@ts.fujitsu.com

Das Resultat des System Health Check erhalten Sie per E-Mail. Der System Health Check sollte regelmäßig (z.B. alle 3 Monate) oder nach einer größeren Konfigurationsänderung durchgeführt werden.

Detaillierte Informationen zu C2H und BS2HC entnehmen Sie bitte der LIESMICH-Datei, die im ZIP-Archiv \$TSOS.SPCDAT.C2H.010.ZIP enthalten ist.

Übertragen Sie hierzu die Datei \$TSOS.SPCDAT.C2H.010.ZIP mit openFT(BS2000) oder mit ftp binär auf ihren PC in einen beliebigen Ordner.

Privilegierte Subsysteme:

Für OSD/XC V11.0 werden privilegierte Subsysteme in allen HSI-Ausprägungen geliefert. Bei der Installation der Liefereinheiten mit IMON und beim Laden der Subsysteme mit DSSM wird automatisch die passende Ausprägung verwendet.

Nicht-privilegierte Subsysteme:

Die meisten nicht-privilegierten Subsysteme werden in /390-Ausprägung geliefert und laufen auf SE Servern (x86) unter OSD/XC im /390-Modus unter der /390-Firmware ab. Einige nicht-privilegiert ablaufende Subsysteme sind auch in HSI-abhängiger Ausprägung verfügbar und laufen direkt auf der CPU ab.

Beim Laden der Subsysteme mit DSSM wird, sofern Sie keine andere Voreinstellung treffen, die HSI-abhängige Ausprägung verwendet.

Notfallsystem:

Die Server Units werden mit einem vorgenerierten und vorinstallierten Notfallsystem ausgeliefert. Das Notfallsystem ist IPL-fähig. Es dient ausschließlich zu Installations- und Wartungszwecken und ist nicht für den normalen Kundenbetrieb vorgesehen.

3.4 Produkt-Einsatz

Hinweis zu emulierten Bandgeräten:

An SE Servern SU /390 wird sowohl das CD/DVD-Laufwerk als auch die EMFILES auf der Management Unit (MU) unterstützt.

An SE Servern SU x86 wird sowohl das CD/DVD-Laufwerk als auch die EMFILES auf der Server Unit (SU) unterstützt.

Das Datenformat der emulierten Banddateien ist mit dem Format am SKP 3970-xx identisch. Die emulierten Bandgeräte werden im BS2000 mit Gerätetyp E8 generiert.

CALENDAR:

Die Feiertagsdatei (Datei zur Verwaltung von Feiertagen) muss von der Systembetreuung aus der Beispieldatei \$TSOS.SYSDAT.CALENDAR.200.HOLIDAY oder aus einer früheren Feiertagsdatei erstellt werden:

```
/COPY-FILE FROM-FILE=$TSOS.SYSDAT.CALENDAR.200.HOLIDAY,  
TO-FILE=$TSOS.SYSDAT.CALENDAR.HOLIDAY,PROTECTION=*SAME
```

MSGMAKER:

Das Austauschen oder Einbringen von Meldungen ist sowohl über COPY-MSG-FILES als auch über MERGE-MSG-FILES möglich.

Aus Performancegründen sollte das Bearbeiten größerer Mengen mit MERGE-MSG-FILES erfolgen.

Das Kommando wird beim Start von MSGMAKER nicht aufgelistet. Durch Eingabe von '?' im 'command'-Feld der Bildschirmmaske kann aber in den geführten Dialog verzweigt werden. Der Aufruf über die Batch-Schnittstelle ist ebenso möglich.

Zu beachten ist dabei, dass die Ausgabedatei jeweils leer sein muss.

BCAM-Speicherwerte:

Die Werte für die maximale Größe des residenten und des seitenwechselbaren Speichers für den Datentransfer werden von BCAM beim Start aus der Größe des Systemspeichers (BS2000-Systemwert MEMSIZE) berechnet.

Die entsprechenden Parameter RESMEM und PAGMEM in den BCAM-Kommandos DCSTART, DCOPT und BCMOD sollten in der Regel nicht angegeben werden, sondern ihre von BCAM gesetzten Werte behalten.

Über das BCAM-Kommando BCMON kann ein Speicher-Monitoring eingeschaltet werden (RECORD=(RES-MEMORY, PAG-MEMORY)), so dass erkannt werden kann, ob die aktuellen Werte die Grenzwerte erreichen.

Eventuelle Anpassungen der Speicherwerte sollten möglichst in Absprache mit dem zuständigen First-Level-Support erfolgen.

SIR

Generell ist eine SIR-Version an eine bestimmte BS2000-Version gekoppelt. Das bedeutet, es gilt stets: Ablaufversion $\leq$ Zielversion. So kann z.B. SIR V20.0 nur IPL-fähige Pubsets für OSD/BC V11.0 (= Zielversion) erstellen. Für Versionsumstiege kann aber in einer BS2000-Version auch der SIR einer höheren BS2000-Version zum Ablauf gebracht werden, nicht aber der SIR einer niedrigeren BS2000-Version.

Parameterservice:Systemparameter

Folgende Systemparameter wurden ergänzt:

- ISBLKCTL
Ab OSD/BC V11.0 sollen ISAM-Dateien auch auf Key-Platten standardmäßig als NK-ISAM-Datei angelegt werden. Gesteuert wird dies durch den neuen Systemparameter ISBLKCTL. Der Systemparameter kann die Werte NONKEY und PAMKEY annehmen. Defaultwert ist NONKEY.
- NETCODE
Mit OSD/BC V11.0 werden auch Textdateien (SAM) auf Net-Storage unterstützt. Mit NETCODE wird ein Standard Net-Coded-Character-Set festgelegt. Der Wert wird beim Anlegen eines Benutzers (ADD-USER) in den Benutzereintrag übernommen. Standardwert für NETCODE ist *ISO. Legt der Benutzer SAM-Node-Files an, erhalten diese standardmäßig den Net-Coded-Character-Set aus dem Benutzereintrag.
- SSMPNOQ
Mit SSMPNOQ wird festgelegt, ob die Systemdateien beim PUBLIC-SPACE-LIMIT des Benutzers mit berücksichtigt werden oder nicht. Der Systemparameter kann den Wert YES oder NO annehmen. Der Standardwert ist YES, d.h. die Systemdateien zählen wie bisher **nicht** zum PUBLIC-SPACE-LIMIT des Benutzers. Der Systemparameter ist dynamisch änderbar.
- *3 - NUMBACK
*3 Mit OSD/BC V11.0B wird ein neuer Systemparameter NUMBACK eingeführt.
*3 Mit diesem wird ein Defaultwert für das Dateiattribut NUM-OF-BACKUP-VERS festge-
*3 legt, der zum Tragen kommt, wenn eine Datei ohne explizite Angabe des Attributs an-
*3 gelegt wird.
*3 Der Systemparameter kann die Werte 0-32 annehmen, der Standardwert ist 0.
*3 Der Systemparameter ist dynamisch änderbar.

Folgende Systemparameter entfallen:

- NBLDADMP
Der Systemparameter legte fest, ob auch Operanden des DADM-Kommandos, die Passwörter enthalten, in der CONSLOG protokolliert werden. Mit Wegfall des DADM-Kommandos ist auch der Systemparameter NBLDADMP überflüssig und wird daher in OSD/BC V11.0 nicht mehr angeboten.
- CCPUNORM
Der Systemparameter CCPUNORM wird bereits seit BS2000/OSD-BC V5.0 nicht mehr ausgewertet und ab BS2000 OSD/BC V11.0 nicht mehr angeboten. CCPUNORM legte fest, wie der CPU-Zeitverbrauch auf SR2000-Anlagen gemessen wurde.
- DELLOGLN
Der Systemparameter erlaubte auf bestimmten Datenstationen das Überschreiben von ADD-PASSWORD/REMOVE-PASSWORD. Diese Stationen werden mittlerweile nicht mehr eingesetzt. Ab BS2000 OSD/BC V11.0 wird dieser Systemparameter nicht mehr angeboten.

Folgende Systemparameter wurden geändert

- keine -

Änderungen in den Parametersätzen:

Parametersatz: MEMORY:

- **PAGING-SATURATION-WARNING-LIMIT**
Über den Parameter PAGING-SATURATION-WARNING-LIMIT kann ein Schwellwert für die Ausgabe der Meldung EXC0873 Level 1 festgelegt werden, der größer ist als der für Level 2. Der Parameter kann in Einheiten von 4 KB oder 1 MB angegeben werden, der Defaultwert für Paging Saturation-Level 2 beträgt derzeit 256 freie 4K-Seiten.
Bei größeren Werten werden zusätzlich die beiden Meldungen
EXC0873 NEW PAGING MEMORY SATURATION LEVEL = 1
EXC0873 NEW PAGING MEMORY SATURATION LEVEL = 0.
ausgegeben.
Die Angabe des Schwellwertes bezieht sich auf die Anzahl nicht reservierter Seiten der Paging Area (= Differenz zwischen Gesamtgröße und reservierter Größe der Paging Area).
- **PAGING-SATURATION-LIMITS-QUOTA**
Über den Parameter PAGING-SATURATION-LIMITS-QUOTA können die Schwellwerte für die Ausgabe der Meldungen EXC0873 der Levels 2, 3 und 0 geändert werden, so dass die Meldung EXC0873 für die Level 2 und 3 früher und für Level 0 später ausgegeben wird, als in den Standard-Einstellungen festgelegt ist.
Die Angabe erfolgt in % und kann den Wertebereich $100 \leq n \leq 1638500$ in % annehmen.

Parametersatz VM2000

Der Standardwert für die VM2000-Version im VM2000 Parametersatz ist
VERSION=V11.5.

3.4.1 Test und Diagnose

Für Test und Diagnose nicht-privilegierter Kundenprogramme stehen die Produkte DAMP und AID zur Verfügung.

3.4.2 Startup/Shutdown

Systemeinleitung Fujitsu Server BS2000 SE Serie

Die Systemeinleitung kann über den SE Manager durchgeführt werden.

Dazu sind folgende Schritte nötig (siehe Manual "Fujitsu Server BS2000 SE Serie, Bedienen und Verwalten"):

Unter „Systeme“ die passende SU und dort die Registerkarte „*BS2000-Betriebsmodus*“ auswählen.

- Im Arbeitsbereich wird der aktuelle Betriebsmodus angezeigt und kann ggf. per Aktions-Icon bzw. Schaltfläche „IORSF-Datei neu laden / BS2000 Betriebsmodus ändern“ umgestellt werden.
- Im Native Modus: Unter „Systeme“ das Native-System (*BS2000*) auswählen und im Arbeitsbereich der Registerkarte „*Bedienung*“ die Aktion "BS2000 IPL" klicken.
- Im VM2000-Modus: Unter „Systeme“ die gewünschte VM auswählen und im Arbeitsbereich der Registerkarte „*Bedienung*“ die Aktion "BS2000 IPL" klicken.

Alternativ dazu kann der IPL des Monitorsystems auch an der SVP Konsole der Server Unit /390 eingeleitet werden.

3.4.3 Einsatz von VM2000

Bei der Datensicherung mit HSMS/ARCHIVE sollte beachtet werden, dass der CPU-Bedarf für die lokale Sicherung im BS2000 ca. 1 RPF pro MB/sek Datendurchsatz beträgt. Steht während der Sicherung nicht die volle CPU-Leistung zur Verfügung, z.B. weil die CPU-Nutzung auf dem Gastsystem eingeschränkt wird (MAX-CPU-UTILIZATION), so ist mit einem geringeren Durchsatz auf das Magnetbandkassettengerät zu rechnen.

3.4.4 Hardware-Generierung

Für die Generierung der I/O-Konfigurationsdaten steht das Produkt IOGEN zur Verfügung. Die I/O-Konfigurationsdatei ist nur für SU /390 des SE Servers erforderlich.

Besonderheiten für Server Unit /390 der SE Serie

- ab BS2000 OSD/BC V11.0 wird nur noch Peripherie unterstützt, die über Typ FC-Kanal angeschlossen werden kann.
- die Kanalnummern 00 und 01 sind für den internen Kanal FCLINK reserviert.
- für den Anschluss von MU und HNC sind fest vorgegebene Kanäle vorgesehen. Im Installationsgespräch mit dem Service wird in Abhängigkeit vom Ausbau der Anlage und der anzuschließenden MUs und HNCs festgelegt, welche Kanäle hierfür zu reservieren sind.
- LUN-Überlappungen werden an logischen Steuerungen mit identischer WWPN zugelassen. Die Meldung NGC0A59 wird nicht mehr ausgegeben.
- Virtuelle Konsolen an Server Unit /390 müssen bei Neugenerierung an einem virtuellen Typ S-Kanal mit **MODE CNC** und Kanalnummer **FE** generiert werden

3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen

Informationen zu den entfallenen und gekündigten Funktionen bei den in OSD/XC-Paket enthaltenen SW-Produkten können Sie den produktspezifischen Freigabemitteilungen entnehmen.

Folgende Funktionen und Komponenten des OSD/BC werden ab dieser Version nicht mehr unterstützt:

- **SLED auf Band**
Die Funktion, einen SLED auf ein physikalisches Band zu ziehen wird in OSD/BC V11.0 nicht mehr unterstützt. Auf ein emuliertes Band (EMTAPE) kann SLED nach wie vor gezogen werden, wenn das emulierte Band mit einem von BS2000 lesbaren Standard-Label initialisiert ist.
- **SIR: Kopieren von Band**
Die SIR-Funktion „Kopieren von Band“ wird in BS2000 OSD/BC V11.0 nicht mehr unterstützt.
- **JMP: Anweisung CONVERT-JOBPOOL in Formate BS2000/OSD-BC < V3.0**
Mit der Anweisung CONVERT-JOBPOOL kann aus der aktuellen Jobpool-Datei eine neue Jobpool-Datei für eine ältere oder neuere Betriebssystemversion erzeugt werden. Ab BS2000 OSD/BC V11.0 wird die Anweisung CONVERT-JOBPOOL zum Konvertieren in das Format von BS2000/OSD-BC V1.0 oder V2.0 nicht mehr unterstützt.
- **FIRST**
FIRST dient der Offline Erstinstallation vom sogenannten Starterband auf /390 Servern. Für SU x86 und SU /390 des SE Servers erfolgt die Installation einheitlich über ein Standby Pubset.
FIRST wird daher mit OSD/BC V11.0 nicht mehr ausgeliefert, in BS2000 OSD/BC V10.0 steht FIRST nach wie vor zur Verfügung.
- **Unterstützung von Global Store (GS)**
Mit OSD/BC V11.0 wird Global Store nicht mehr unterstützt. Die beiden Liefergruppen GSVOL und GSMAN werden daher mit OSD/BC V11.0 nicht mehr ausgeliefert.
- **Zugriffsmethode ADAM**
Die Zugriffsmethode ADAM ermöglicht den Zugriff auf Geräte, die nicht durch die logischen Zugriffsmethoden des BS2000 unterstützt werden. ADAM wurde zuletzt nur vom Service zum Auslesen von Fehlerinformationen auf der SVP-Harddisk genutzt. Da der Service diese Funktionalität nicht mehr benötigt, wird die Liefergruppe ADAM mit OSD/BC V11.0 nicht mehr ausgeliefert und die SVCs 46 und 115 deaktiviert.
- **HPC-BS2**
Das Produkt HPC-BS2 diente zur schnellen Kommunikation bei Offloading und stand nur als Sonderfreigabe zur Verfügung. Mittlerweile werden die Performance verbesserungen durch Optimierungen in BCAM erbracht. HPC-BS2 wird daher in BS2000 OSD/BC V11.0 nicht mehr ausgeliefert.
- **SPACEPRO**
Die Komponente SPACEPRO wird nicht mehr als Bestandteil von OSD/BC V11.0 ausgeliefert, die zugehörigen Kommandos werden zurückgezogen. SPACEPRO erlaubte eine Überwachung der Speicherplatzbelegung von Pubsets und bei Bedarf eine automatische Erweiterung des Pubsets.

- TOMCAT
APACHE TOMCAT im BS2000 ist eine Portierung von TOMCAT 5.5.26 und technisch nur bis JENV V6.0 ablauffähig. Diese Version kann in OSD/BC V11.0 jedoch nicht eingesetzt werden. Ab BS2000 OSD/BC V11.0 wird TOMCAT daher nicht mehr als Lieferbestandteil von APACHE ausgeliefert.
- WARTOPT
WARTOPT erlaubt die Überwachung der Benutzerkennung \$SERVICE und die Ausführung spezieller Service-Funktionen. Da der Service diese Funktionalität nicht mehr nutzt, wird WARTOPT mit OSD/BC V11.0 nicht mehr ausgeliefert und der SVC 48 deaktiviert.
- Shared Private Disk (SPD)
Shared Private Disks werden über Typ S-Kanal angeschlossen. In OSD/BC V11.0 wird Typ S-Kanal nicht mehr unterstützt. Damit entfällt auch die Unterstützung von Shared Private Disks (SPD).
- *7 - JENV V9.0
*7 JENV V9.0 wird ab SP 21.1 nicht mehr ausgeliefert.
*7 JDK 9 wurde abgelöst. Es gibt keine Sicherheitsupdates mehr dafür.

Folgende Funktionen des OSD/BC werden in dieser Version letztmalig unterstützt:

- In OSD/BC V11.0 wird User PFA (benutzergesteuertes **P**erformant **F**ile **C**aching) letztmalig unterstützt. Die dazu gehörenden Kommandos stehen damit ebenfalls in OSD/BC V11.0 letztmalig zur Verfügung (z.B. START-PUBSET-CACHING).

3.5.1 Entfallene Makros

- keine -

3.5.2 Entfallene Kommandos

Ab OSD/BC V11.0 entfallen alle zu den gekündigten Funktionen/Produkte gehörenden Kommandos.

- Alle Kommandos zur Unterstützung des Produktes SPACEPRO
 MODIFY-PUBSET-SPACEPRO-OPTIONS
 MODIFY-SPACEPRO-PARAMETERS
 MOVE-SPACEPRO-DISK
 SHOW-PUBSET-SPACEPRO-HISTORY
 SHOW-PUBSET-SPACEPRO-OPTIONS
 SHOW-SPACEPRO-STATUS
 SIMULATE-SPACEPRO-EVENT
 START-SPACEPRO-MONITORING
 STOP-SPACEPRO-MONITORING
- Alle Kommandos zur Unterstützung von Global Store
 ATTACH-GS-UNIT / DETACH-GS-UNIT
 CONNECT-GS-SERVER / DISCONNECT-GS-SERVER
 COPY-GS-PARTITION
 CREATE-GS-COMPLEX
 CREATE-GS-PARTITION / DELETE-GS-PARTITION
 CREATE-GS-VOLUME / DELETE-GS-VOLUME
 FORCE-DESTROY-GS-PARTITION
 MODIFY-GS-COMPLEX
 MODIFY-GSMAN-PARAMETERS
 SHOW-GS-COMPLEX-CONFIGURATION
 SHOW-GS-STATUS
 SHOW-GS-VOLUME-ATTRIBUTES
 START-GS-TRACE / STOP-GS-TRACE

3.6 Inkompatibilitäten

- keine -

3.7 Einschränkungen

- Einschränkungen, die das Bedienkonzept des SE Servers bzw. X2000 betreffen, sind den Freigabemitteilungen zu X2000, M2000 und HNC zu entnehmen.
- *9 - Besteht ein Shared-Pubset-Verbund mit BS2000 OS DX V1.0 und werden
 *7 Net-Storage-Volumes vom Typ NETVOL genutzt, so muss an allen Systemen
 *8 mindestens HSMS V11.0 eingesetzt werden. Der Zugriff auf Net-Storage-Volumes vom
 *8 Typ NETVOL und darauf abgelegten Dateien ist erst ab BS2000 OS DX V1.0 möglich. In
 *8 niedrigeren BS2000-Versionen als BS2000 OS DX V1.0 werden diese Volumes daher
 *8 mit SHOW-NET-STORAGE bzw. SHOW-PUBSET-NET-STORAGE als „NO SUP“ (not
 *9 supported) angezeigt. Außerdem müssen die Kompatibilitätsreps A0615324 und
 A0615929, die mit SP 21.1 zur Verfügung stehen, im Einsatz sein.
- *7 - DRV und Net-Storage-Volumes
 *7 Für Pubsets mit Net-Storage-Volumes vom Typ NETVOL ist Umbenennen über DRV
 *7 V3.2A oder SHC-OSD V14.0A nicht erlaubt.

3.8 Verhalten im Fehlerfall

Allgemeine Hinweise zur Fehlerunterlagenerstellung

Für eine erfolgreiche Diagnose und Behebung von Software-Problemen ist es notwendig, dass Fehlerunterlagen ausreichend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt erstellt bzw. gesichert werden.

Die Unterlagen zu Software-Problemen sollten möglichst in Dateiform bereitgestellt werden, damit sie mit Diagnosewerkzeugen bearbeitet werden können.

Bei reproduzierbaren Fehlern sollte genau beschrieben werden, wie der Fehler erzeugt werden kann. Gegebenenfalls sollten Prozeduren, Enter-Jobs, Ablaufprotokolle usw. zum Nachstellen der Fehlersituation zur Verfügung gestellt werden.

Diagnoseunterlagen in M2000/X2000/HNC

Genauere Beschreibung der Fehlersituation und Angabe ob und wie der Fehler reproduzierbar ist.

Der Service-Techniker kann mit dem Kommando `save_diag` die Diagnoseunterlagen zusammenstellen.

- *7 Vom Administrator oder Operator kann über den SE Manager der V6.4 auf der Management
- *7 Unit das Erzeugen von Diagnosedaten über die Registerkarte „Diagnose“ des Menüs "Hard-
- *7 ware -> Units (SEnnn) -> <Name> (SUnnn) -> Service -> Diagnose" angestoßen werden.
- *11 Für die V6.5 werden die Diagnoseunterlagen unter dem Menü „Service -> Units (SEnnn) ->
- *11 <Name> (MU) -> Diagnose“ erzeugt.
- *7 Die Datei kann entweder heruntergeladen werden, oder direkt vom Service über AIS
- *7 Connect per FileTransfer übertragen werden.

Angaben zum BS2000 Systemumfeld

Neben den Fehlerunterlagen sind folgende allgemeine Angaben für die Fehlerdiagnose von Bedeutung:

- Betriebssystem-Versionsnummer und Korrekturstand von BS2000 (Laderversion und evtl. Modifikationen im BS2000)
- Versionsnummern von am Problem beteiligten Subsystemen, OSD/BC-versionsunabhängigen Produkten oder TU-Programmen und deren Korrekturstände bzw. Repfiles
- Angabe, welche System Exits aktiv waren
- Angaben über die angeschlossene HW-Peripherie

Arten von Unterlagen

Im Fehlerfall werden zu Diagnosezwecken je nach Situation folgende Unterlagen benötigt:

- SLED (nach Systemcrash)
- SNAPFILE
- SYSTEMDUMP (nach Systemdump-Meldung)
- SYSOUT/SYSLST-Protokolle
- STARTUP-Parameterdateien
- USERDUMP
- Diagnose-Dump (IDIAS-Aufruf: CREATE-SYSTEM-DUMP <tsn>)
- SERSLOG-Datei
- CONSLOG-Datei
- System-Repfile
- Repfiles evtl. beteiligter Subsysteme und entkoppelter Produkte
- HERSFILE und evtl. IOTRACE bei Problemen mit Ein-/Ausgaben oder Gerätefehlermeldungen

Anwenderunterlagen

Abhängig von den Randbedingungen des Fehlers sind folgende Unterlagen erforderlich: Benutzerdateien, Bänder, Prozeduren, Jobstreams (mit Angabe der Jobklasse), Programme (Source-Listing, Lademodul und Bibliotheken, Ablaufprotokoll des Prozesses, Druckerprotokolle möglichst in Dateiform)

Bei funktionalen Fehlern ist die komplette Angabe von Kommandos, Programmeingaben etc. unentbehrlich.

Unterlagen bei speziellen Problemen

Bei Performanceproblemen und im Task-Management:

- evtl. COSMOS-Liste bzw. -Band oder SM2-Reports

Bei Job-Management-Problemen:

- Liste von SHOW-JOB-CLASS bzw. SHOW-JOB-STREAM
- Übersetzungsliste des eigenen Schedulers
- SJMSFILE
- SYSTEM-JOBPOOL
- Eintrag im Benutzerkatalog der betroffenen Benutzerkennungen
- im Ausnahmefall kann statt eines SLEDs auch ein Diagnosedump gezogen werden
- SCHEDLOG-Datei

Bei Problemen im Binde-Ladesystem:

- Bei Reproduzierbarkeit: beteiligte Bibliotheken und Phase
- bei SHARE-Problemen: Konsolprotokoll und gesamter Dump des Klasse-4-Speichers
- bei ELDE-Problemen: Phase
-

Bei SYSFILE-Management-Problemen:

- Prozeduren/Enter-Jobs in Dateiform
- SYSOUT- bzw. SYSLST-Protokoll

Bei NDM-Problemen:

- NDMDAMP (PRODAMP-Prozedur, siehe „Diagnosehandbuch“ DAMP)
- CONSLOG-Datei

Bei BCAM-Problemen:

- DCM-Traces
mit /DCDIAG DCM.,MODE=SAVE alle DCM-Traces einschalten,
nach Reproduzieren des Fehlers mit /DCDIAG DCM.,MODE=CLOSE die erstellten
Trace-Dateien S.DCTRAC.* sichern oder mit /DCDIAG DCM.,MODE=HOLD die Diag-
noseinformationen im Hauptspeicher bereitstellen und mit ASTRID auswerten.

Bei Problemen am Hard- und Software-Interface:

- HERSFILE
- Hard- und Software-Konfiguration
- evtl. IOTRACE-Liste.

Bei Band-Problemen:

- Nach Möglichkeit ist das Originalband zur Fehlerdiagnose einzusenden, ansonsten mindestens eine Liste aller Bandkennsätze sowie die ersten Datenblöcke
- SYSOUT-Protokoll und CONSLOG-Datei.

Bei IORM-Problemen

- IORM-Dump
- CONSLOG-Datei
- Bei Problemen mit den IORM-Funktionen DPAV, DDAL oder IOLVM werden bei VM-Betrieb diese Unterlagen sowohl vom Gast- als auch vom Monitorsystem benötigt.

Bei DSSM-Problemen

- CONSLOG-Datei
- SERSLOG-Datei
- Subsystem-Catalog
- SYSLST- / SYSOUT-Protokolle
- DSSMLOG-Datei (falls vorhanden)

Bei STRT-Problemen

- SLED (bei IPL oder Startup-Problemen)
- SLED vom SLED (bei SLED-Problem)
- Repdateien zu IPL, STRT, SLED und BS2000

Bei PTHREADS-Problemen

- Anwendungs-Dump
- SYSOUT-Protokoll
- stderr-Protokoll bei Ablauf unter POSIX
- LOGFILE der internen LOGGING-Funktion (falls vorhanden)

Hinweis:

Für die interne LOGGING-Funktion werden wenigstens 20 MB freie Kapazität in einem montierten POSIX-Dateisystem benötigt.

Bei Net-Storage Problemen

- SYSOUT- bzw. SYSLST-Protokoll
- CONSLOG-Datei
- SERSLOG-Datei
- NDMDAMP (PRODAMP-Prozedur, siehe „Diagnosehandbuch“ DAMP)
- BCAM-Tracedateien:
Einschalten:
/DCDIAG ONETSTOR,MODE=SAVE
/DCDIAG DCM.CON,MODE=SAVE
/DCDIAG DCM.TRANS, MODE=SAVE
Ausschalten:
/DCDIAG MODE=CLOSE

Abschließender Hinweis:

Die obige Beschreibung enthält keine Angaben über die Unterlagenerstellung im Zusammenhang mit dem Einsatz von BS2000-Tracern (siehe hierzu die Beschreibung der einzelnen Tracer).

3.9 Performancehinweise

Grundlegende Aussagen zur Performance sind im BS2000 Performance-Handbuch zu finden. Es ist online verfügbar unter <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com/>. (siehe Konzeptbeschreibungen).

*3

4 Hardware-Unterstützung und Firmware-Stände

Hinweis: Freigegebene Konfigurationen setzen stets Hardware voraus, welche aktuell noch nicht Wartungsende erreicht hat.

4.1 Fujitsu Server BS2000

- *7 OSD/BC V11.0 ist auf den folgenden Modellen der Fujitsu Server BS2000 der SE Serie ablauffähig.

4.1.1 Unterstützte Fujitsu Server BS2000 SE Serie

SE Serie:		
*11	- SE730	mit SU /390 mit 16Gbit/s FC Kanal
*11		Unterstützung von BS2000 OSD/XC V11.0B als Gastsystem
*11		unter VM2000 V12.0
*3	- SE710	mit SU /390 mit 16Gbit/s FC Kanal
*9	- SE700B	mit SU /390 sowie optional 1-2 SU x86
*9	- SE500B ^{s)}	mit SU /390 sowie optional 1-2 SU x86
*11	- SE330	mit SU x86
*11		Unterstützung von BS2000 OSD/XC V11.0B als Gastsystem
*11		unter VM2000 V12.0
*7	- SE320	mit SU x86 (projektspezifische Konfiguration)
*3	- SE310	mit SU x86
*9	- SE300B	mit SU x86 sowie optional 1-2 weiteren SU x86

s) steht nur auf Sonderfreigabe zur Verfügung

Folgende Versionen des HCP (Hardware-Control-Program) werden mindestens vorausgesetzt:

*10	- E90L01G-04D+047	für SU /390 der SE Server SE700B/ SE500B
*10	- E92L01G-01Z+035	für SU /390 der SE Server SE710
*11	- E92L01G-01Z+067	für SU /390 der SE Server SE730

Der für den Einsatz von OSD/BC V11.0B notwendige HCP-Stand bzw. die SE-Basissoftware kann über den regionalen Service bezogen werden.

*7 Den nachfolgenden Tabellen kann der Speicherausbau der **SE Modelle** entnommen wer-
 *7 den:

*11 **Grundausbau: SE730**

Modell	BS2000-CPU ¹⁾	System-boards	Hauptspeicher [GB] im Grundausbau	Max. phys. Hauptspeicher [GB]	Anzahl FC-Kanäle/ Anzahl CHE-Box im Grundausbau ^{3) 4)}	Anzahl IOPs
SE730 - 10A	1	1	4	128	14/2	2
SE730 - 10B	1	1	6	128	14/2	2
SE730 - 10C	1	1	6	128	14/2	2
SE730 - 10D	1	1	8	128	14/2	2
SE730 - 20A	2	1	8	128	14/2	2
SE730 - 20B	2	1	8	128	14/2	2
SE730 - 20C	2	1	12	128	14/2	2
SE730 - 20D	2	1	12	128	14/2	2
SE730 - 30	3	1	24	128	14/2	2
SE730 - 40	4	1	24	128	14/2	2
SE730 - 50	5	1	32	128	14/2	2
SE730 - 60	6	1	32	128	18/3	2
SE730 - 70	7	1	48	128	18/3	2
SE730 - 100	10	2	48	256	22/3	2
SE730 - 120	12	2	48	256	22/3	2
SE730 - 140	14	2	64	256	22/3	2
SE730 - 150	15	2	64	256	22/3	2
SE730 - 160 ²⁾	16	2	64	256	22/3	2

*11 1) Alle SE730-Modelle sind zusätzlich mit einem Ersatzprozessor („Hot Spare CPU“) ausgestattet. (bis auf SE730 - 160)

*11 2) Nur als Sonderfreigabe verfügbar.

*11 3) Die maximale Anzahl der FC Kanäle ist 126

*11 4) Davon sind je MU und je HNC mindestens 1 FC-Kanal belegt

Grundausbau: SE710

Modell	BS2000-CPU ¹⁾	System-boards	Hauptspeicher [GB] im Grundausbau	Max. phys. Hauptspeicher [GB]	Anzahl FC-Kanäle/ Anzahl CHE-Box im Grundausbau ^{3) 4)}	Anzahl IOPs
SE710 - 10A	1	1	4	128	14/2	2
SE710 - 10B	1	1	6	128	14/2	2
SE710 - 10C	1	1	6	128	14/2	2
SE710 - 10D	1	1	8	128	14/2	2
SE710 - 20A	2	1	8	128	14/2	2
SE710 - 20B	2	1	8	128	14/2	2
SE710 - 20C	2	1	12	128	14/2	2
SE710 - 20D	2	1	12	128	14/2	2
SE710 -30	3	1	24	128	14/2	2
SE710 -40	4	1	24	128	14/2	2
SE710 -50	5	1	32	128	14/2	2
SE710 -60	6	1	32	128	18/3	2
SE710 -70	7	1	48	128	18/3	2
SE710 -100	10	2	48	256	22/3	2
SE710 -120	12	2	48	256	22/3	2
SE710 -140	14	2	64	256	22/3	2
SE710 -150	15	2	64	256	22/3	2
SE710 - 160 ²⁾	16	2	64	256	22/3	2

5) Alle SE710-Modelle sind zusätzlich mit einem Ersatzprozessor („Hot Spare CPU“) ausgestattet. (bis auf SE710 -160)

6) Nur als Sonderfreigabe verfügbar.

7) Die maximale Anzahl der FC Kanäle ist 126

8) Davon sind je MU und je HNC mindestens 1 FC-Kanal belegt

Grundausbau: SE700B

Modell	Anzahl BS2000- Prozesso- ren ¹⁾ .	Anzahl System- boards ²⁾	HSP (GB) Grundausbau	Anzahl Kanal- boxen ³⁾	FC-Kanäle ³⁾
SE700B -20	2	1	12	2	14
SE700B -30	3	1	16	2	14
SE700B -40	4	1	20	2	14
SE700B -50	5	1	24	2	14
SE700B -60	6	1	32	3	18
SE700B -70	7	1	32	3	18
SE700B -100	10	2	48	3	22
SE700B -120	12	2	48	3	22
SE700B -140	14	2	64	3	22
SE700B -150	15	2	64	3	22
SE700B -160 ⁴⁾	16	2	64	3	22

1) Alle SE700B-Modelle sind zusätzlich mit einem Ersatzprozessor („Hot Spare CPU“) ausgestattet.

2) Jedes System Board enthält 2 IOPs, bis zu 8 BS2000 CPUs und bis zu 128 GB Hauptspeicher.

3) In jede Kanalbox können bis zu 8 Kanalbaugruppen mit je 2 FC Kanälen eingebaut werden; Ausnahme: in der ersten Kanalbox ist der erste Einbauplatz systemseitig belegt. Es sind bis zu 8 Kanalboxen und bis zu 126 FC Kanäle in einer SE700B konfigurierbar.

4) Nur als Sonderfreigabe verfügbar.

Grundausbau: SE500B

Modell	Anzahl BS2000- Prozesso- ren ¹⁾ .	Anzahl System- boards ²⁾	HSP (GB) Grundausbau	Anzahl Kanal- boxen ³⁾	FC-Kanäle ³⁾
SE500B -10A ⁴⁾	1	1	2	2	10
SE500B -10B ⁴⁾	1	1	4	2	10
SE500B -10C ⁴⁾	1	1	4	2	12
SE500B -10D ⁴⁾	1	1	4	2	12
SE500B -10E ⁴⁾	1	1	6	2	12
SE500B -20B ⁴⁾	2	1	6	2	12
SE500B -20C ⁴⁾	2	1	8	2	14
SE500B -20D ⁴⁾	2	1	8	2	14
SE500B -20E ⁴⁾	2	1	8	2	14
SE500B -30E ⁴⁾	3	1	12	2	14
SE500B -40E ⁴⁾	4	1	16	2	14

1) Alle SE500B-Modelle außer SE500-40E sind zusätzlich mit einem Ersatzprozessor („Hot Spare CPU“) ausgestattet.

2) Das System Board enthält 2 IOPs, bis zu 4 BS2000 CPUs und bis zu 64 GB Hauptspeicher.

3) In jede Kanalbox können bis zu 8 Kanalbaugruppen mit je 2 FC Kanälen eingebaut werden; Ausnahme: in der ersten Kanalbox ist der erste Einbauplatz systemseitig belegt. Es sind bis zu 6 Kanalboxen und bis zu 94 FC Kanäle in einer SE500B konfigurierbar.

4) Nur als Sonderfreigabe verfügbar.

Grundausbau: SE330

Modell	BS2000 CPUs	E/A-CPU's (Cores) im Grundausbau	Prozessor-chips / Cores	Hauptspeicher [GB] physikalisch / netto für BS2000 ¹⁾	Default Hauptspeicher für BS2000 incl. JIT [GB]
SE330 - 10A	1	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 10B	1	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 10C	1	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 10D	1	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 10E	1	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 10F	1	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 20	2	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 40	4	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 80	8	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330- 120	12	16	4 / 64	128 / 58	16
SE330 - 160	16	16	4 / 64	128 / 58	16

- 1) Bei der Nutzung mehrerer Gastsysteme auf SE330 muss der Speicher des Grundausbaus geeignet erweitert werden. Für die Bemessung einer Speichererweiterung ist zu berücksichtigen, dass 32 GB von der SE330-Firmware genutzt wird und vom Rest für BS2000-Gastsysteme ca. 40% für den JIT benötigt werden. Der maximale BS2000-Nettospeicher beträgt also ca. 45% des Gesamtspeichers. Der für BS2000-Native- oder Gast-Systeme in Summe (incl. JIT) tatsächlich verwendete Speicher wird in X2000 konfiguriert.

Grundausbau: SE320 (Projektspezifische Konfiguration)

Modell	BS2000-CPU's	E/A-CPU's (Cores) im Grundausbau	Prozessor-chips / Cores im Grundausbau	Hauptspeicher [GB] physikalisch / netto für BS2000	Default Hauptspeicher für BS2000 incl. JIT [GB]
SE320 - 120	12	16	4 / 64	512 / 496	16

Grundausbau: SE310

Modell	BS2000-CPU's	E/A-CPU's (Cores) im Grundausbau	Prozessor-chips / Cores im Grundausbau	Hauptspeicher [GB] physikalisch / netto für BS2000 ¹⁾	Default Hauptspeicher für BS2000 incl. JIT [GB] ¹⁾
SE310 - 10R	1	16	4 / 64	128 / 67	16
SE310 - 10	1	16	4 / 64	128 / 67	16
SE310 - 20	2	16	4 / 64	128 / 67	24

- 1) Bei der Nutzung mehrerer BS2000-Gastsysteme auf SE310 muss der Speicher des Grundaubaus geeignet erweitert werden. Für die Bemessung einer Speichererweiterung ist zu berücksichtigen, dass ca. 25% des Speichers, maximal aber 16 GB, von der SE310 Firmware genutzt wird und vom Rest für BS2000-Gastsysteme ca. 40% für den JIT benötigt werden. Der maximale BS2000-Nettospeicher¹⁾ beträgt also ca. 45% des physikalischen Gesamtspeichers. Der für BS2000-Native- oder Gast-Systeme in Summe (incl. JIT) tatsächlich verwendete Speicher wird in X2000 konfiguriert; der modellspezifische Defaultwert steht in der rechten Spalte; er kann bis zum maximalen BS2000-Speicher, höchstens bis zu 496 GB angehoben werden.

Grundausbau: SE300B

Modell	BS2000 CPUs	Prozessor-chips / Cores	HSP (GB) gesamt / f. Gastssysteme / BS2000 ohne JIT ¹⁾	max. Gesamt-HSP ²⁾ (GB)	PCIe Steckplätze
SE300B -10A	1	2 / 36	32 / 24 / 14,4	2976	4
SE300B -10B	1	2 / 36	32 / 24 / 14,4	2976	4
SE300B -10C	1	2 / 36	32 / 24 / 14,4	2976	4
SE300B -10D	1	2 / 36	32 / 24 / 14,4	2976	4
SE300B -10E	1	2 / 36	32 / 24 / 14,4	2976	4
SE300B -10F	1	2 / 36	32 / 24 / 14,4	2976	4
SE300B -20A	2	4 / 72	64 / 48 / 28,8	2880	10
SE300B -20F	2	4 / 72	64 / 48 / 28,8	2880	10
SE300B -30F	3	4 / 72	64 / 48 / 28,8	2880	10
SE300B -40F	4	4 / 72	64 / 48 / 28,8	2880	10
SE300B -50F	5	4 / 72	64 / 48 / 28,8	2880	10
SE300B -60F	6	4 / 72	64 / 48 / 28,8	2880	10
SE300B -80F	8	4 / 72	64 / 48 / 28,8	2880	10
SE300B -100F	10	4 / 72	96 / 80 / 48	2912	10
SE300B -120F	12	4 / 72	96 / 80 / 48	2912	10
SE300B -160F	16	4 / 72	96 / 80 / 48	2912	10

- 2) Bei der Nutzung mehrerer Gastssysteme auf SE300B muss der Speicher des Grundausbaus geeignet erweitert werden. Für die Bemessung einer Speichererweiterung ist zu berücksichtigen, dass ca. 25% des Speichers, maximal aber 16 GB, von der SE300B Firmware genutzt wird und vom Rest für BS2000-Gastssysteme ca. 40% für den JIT benötigt werden. Der BS2000-Nettospeicher beträgt also ca. 45% - 60 % des Gesamtspeichers.

Jedem einzelnen BS2000-Gastsystem können dabei maximal 528 GB Hauptspeicher zugewiesen werden, damit die Obergrenze von 496 GB für den BS2000-Speicher nicht überschritten wird.

- 3) Mehr als 512 GB physikalischer Hauptspeicher in der SE300B ist derzeit nicht freigegeben und erfordert eine Sonderfreigabe.

4.1.2 Entfallene Unterstützung

- *5 SQ-Server und S-Server
 *9 SE Server SE300/ SE500/ SE700
 *11 Keine Unterstützung M2000/ HNC/ X2000 kleiner V6.4

4.2 Konsole/Terminals

4.2.1 Unterstützte Konsolen

Zur lokalen Administration und Bedienung dient eine integrierte Rack-Konsole. Der Remote Service (mit AIS Connect) der SE Server erfolgt über die Management Unit (MU).

Virtuelle Konsolen werden auf SU /390 über einen (virtuellen) Kanal Typ S generiert.

4.2.2 Entfallene Unterstützung

- keine -

4.3 Peripherie-Typen

4.3.1 Unterstützte Peripherie

- **Bus-Peripherie**

An den Server Units x86 der SE Server können unter OSD/XC V11.0 Geräte über lokale Busverbindungen betrieben werden (Bus-Peripherie). Die Geräte werden über die SAS-Schnittstelle (Serial Attached SCSI) angeschlossen.

Die SAS-Schnittstelle wird nicht mehr unterstützt.

- **FibreChannel**

An SE Servern (SU /390 und SU x86) wird der Peripherieanschluss über FibreChannel unterstützt.

An SU /390 wird der Anschluss von Platten- und Bandperipherie nur via FC-Switch unterstützt.

4.3.2 Entfallene Unterstützung

Kanal Typ S

*5

*5

4.4 FC-Switches

4.4.1 Unterstützte FC-Switches

Folgende FC-Switches von Brocade werden unterstützt:

Modell-Bezeichnung

Director DCX 8510 mit 8 GBit/s und 16 Gbit/s FC BladeSwitches

*10 Director X6-4, X6-8 (32 Gbit/s)
Director X7-4, X7-8 (32 Gbit/s und 64 Gbit/s)

*3 FC-Switch 300 (8 Gbit/s)
FC-Switch 6505, 6510, 6520 (32 Gbit/s)
FC-Switch G610, G620, G630 (32 Gbit/s)
*10 FC-Switch G720 (32 Gbit/s und 64 Gbit/s)
*10 FC-Switch G730 (32 Gbit/s und 64 Gbit/s)

*9 Die aktuell für BS2000 freigegebenen FOS Versionen finden Sie in der Supportmatrix
*9 „FC-Switch Support“ unter "Fujitsu Server BS2000 - Server Connectivity - FC-Switch" auf
*9 <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com>.

4.4.2 Entfallene Unterstützung

In OSD/BC V11.0 werden folgende FC-Switches von Brocade nicht mehr unterstützt:

Modell-Bezeichnung

*3 Director 48K
*3 Director DCX
*3 Director DCX-4S
*3 FC-Switch 5100
*5 FC-Switch 5300

4.5 Plattenperipherie

4.5.1 Unterstützte Plattenperipherie

	FC	SAS	Firmware ²⁾ Mindeststand	BS2000- Platten- typ ³⁾	Bemerkung
*10 *10	X		V10L90	D3435	-
*10 *10	X		V11L60	D3435	ab SHC-OSD V15.0A01
*10 *10 *10	X		V10L90	D3435	-
*10 *10 *10	X		V11L60	D3435	ab SHC-OSD V14.0
*10 *10	X		V11L60	D3435	ab SHC-OSD V15.0A01
*10 *10	X		V10L90	D3435	-
*10 *10	X		V11L60	D3435	ab SHC-OSD V14.0
*10 *10	X		V10L90	D3435	keine Unterstützung durch SHC-OSD nur einpfadiger Anschluss
*10 *10	X		V11L60	D3435	keine Unterstützung durch SHC-OSD nur einpfadiger Anschluss
*7 *7 *7	X		5977	D3435	keine Unterstützung durch SHC-OSD ab V15.0
*9	X		5977.945.890	D3435	keine Unterstützung durch SHC-OSD ab V15.0
		SU 300B		D3475-8F	keine Unterstützung durch SHC-OSD

SFG Sonderfreigabe

technisch nicht möglich

X wird SE Server (SU /390 und SU x86) unterstützt

1) Unterstützt nur an SU300B, es kann nur ein SAS-RAID-Controller zum Anschluss von JX40 Disk Subsystemen verwendet werden. An beiden Ports dieses SAS-RAID-Controllers darf jeweils nur eine JX40-Box angeschlossen werden.

2) Die mit SHC-OSD unterstützten Firmwarestände sind in der entsprechenden Freigabemitteilung zu finden.

3) Grundsätzlich werden am FC nur Platten vom Format D3435 unterstützt. Der Plattentyp D3475-8F ist nur an SE300B für interne über SAS angeschlossene Platten vorgesehen

4) Die Bedienung der Spiegelfunktionen über BS2000 erfordert SHC-OSD ab V14.0

5) Unterstützung nicht an SU300B

6) Die Bedienung der Spiegelfunktionen über BS2000 erfordert SHC-OSD ab V15.0A01

Den aktuell für BS2000 freigegebenen FW-Stand finden Sie in der FW-Supportmatrix „ETERNUS AF/DX FW Support“ unter "Fujitsu Server BS2000 - Server Connectivity - Storage" auf <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com>.

FC-Anschluss der unterstützten Plattenperipherie:

SU /390: Der FC-Anschluss wird nur via FC-Switch unterstützt.

*3 **SU x86:** Es wird nur der FC-Anschluss via FC-Switch unterstützt.
*11 Ausnahmen: Die Fujitsu ETERNUS DX100 (ab SU310) wird nur
*11 via einpfadigem Direktanschluss unterstützt.

4.5.2 Entfallene Unterstützung

Plattenspeicher-Steuereinheiten:

- *7 - Dell EMC Symmetrix DMX-3, DMX-4 (Kanal Typ FC)
- *7 - Dell EMC Symmetrix VMAX 20K, 40K
- *7 - Fujitsu ETERNUS DX8700, DX8700 S2, DX8400 (Kanal Typ FC)
- *3 - Fujitsu ETERNUS DX410, DX440
- *3 - Fujitsu ETERNUS DX410 S2, DX440 S2
- *11 - Fujitsu ETERNUS DX500/600 S3

4.6 Net-Storage**4.6.1 Unterstützte Net-Storage Hardware**

*3 Fujitsu ETERNUS CS mit NAS-Schnittstelle
Weitere Geräte, z.B. von NetApp können auf Nachfrage qualifiziert werden.

4.6.2 Entfallene Net-Storage Hardware

*11 Fujitsu ETERNUS DX500/600 S3 Unified, NAS-Interface

4.7 Magnetbandgeräte

4.7.1 Unterstützte Magnetbandgeräte

*6

	Anschluss	Via FC						Via SAS		File System/ DVD der MU	File System/ DVD der SU
Archivsystem	Laufwerks- typ	LTO-4	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8 ³⁾	T-C4	LTO-4	LTO-5	T9G	T9G
	Steuerung										
Quantum Scalar i500 ²⁾	ROBAR	X	X	X	X						
Quantum Scalar i2000 ²⁾	ROBAR	X									
Quantum Scalar i6000 ²⁾ (i2K Komp.-M)	ROBAR	X	X								
Quantum Scalar i6000 ²⁾	ROBAR	X	X	X							
Fujitsu ETERNUS CS8000 ¹⁾	ROBAR	X					X				
Fujitsu ETERNUS LT40 S2	BS2000/ X2000	SU300B	SU300B	SU300B	SU300B			SU300B	SU300B		
Fujitsu ETERNUS LT140	BS2000/ X2000			SU310 SU320 ⁴⁾ SU330	SU310 SU320 ⁴⁾ SU330	SU310 SU320 ⁴⁾ SU330					
Bandemulation Linux Datei	BS2000/ X2000									SU /390	SU x86
Bandemulation DVD	BS2000/ X2000									SU /390	SU x86

Bemerkung:

X wird am SE Server (SU /390 und SU x86) unterstützt

1) **Fujitsu ETERNUS CS8000**

Fujitsu ETERNUS CS8050, CS8200, CS8400, CS8800

Die Details zu den unterstützten Hardware- und Softwareständen sind den Freigabemitteilungen von ETERNUS CS8000 Support (Storage) und ROBAR-SV zu entnehmen

2) Support an SE300B/SE500B/SE700B und kein Support ab ROBAR-SV V7.7A

3) Wird ab X2000 V6.4A0204 unterstützt

4) Wird ab X2000 V6.4A SP1 unterstützt

Die aktuell für BS2000 freigegebenen ETERNUS CS8000 Versionen finden Sie in der Supportmatrix „ETERNUS CS8000 Support“ unter "Fujitsu Server BS2000 - Server Connectivity - Storage" auf <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com>.

FC-Anschluss der unterstützten Bandperipherie:

SU /390: Der FC-Anschluss wird nur via FC-Switch unterstützt.

*9 **SU300B:** Der FC-Anschluss eines Fujitsu ETERNUS CS und eines MBK-Archivsystems
 *3 Fujitsu ETERNUS LT40 ist direkt (ohne FC-Switch) und via FC-Switch möglich.
 Die Quantum Scalar-Systeme werden nur für den Anschluss über FC-Switch freigegeben.

*11 **Ab SU310:** Der FC-Anschluss eines Fujitsu ETERNUS CS und eines MBK-Archivsystems
 *7 Fujitsu ETERNUS LT140 ist direkt (ohne FC-Switch) und via FC-Switch möglich.
 *6

Quantum Scalar-Unterstützung:

Quantum Scalar i2000/i6000:

*3 - LTO-4 – LTO-5 Daten- und Steuerungspfad mit FC zum I/O-Blade
 LTO-6 Steuerungspfad mit FC zum I/O-Blade, Datenpfad ohne I/O-Blade

Quantum Scalar i500:

*3 - LTO-4 – LTO-7 Daten- und Steuerungspfad immer ohne I/O-Blade

4.7.2 Entfallene Unterstützung**MB-Archivsysteme**

*3 - Quantum Scalar 10k Laufwerk LTO-3, LTO-4, LTO-5 (Kanal Typ FC)
 *3 - Quantum Scalar i500 LTO-3
 *3 - Quantum Scalar i2000/i6000 LTO-3

Virtuelle Archivsysteme

*3 - Fujitsu ETERNUS CS HE
 *3 Fujitsu ETERNUS CS500, CS500 DL, CS1000, CS1500,
 *3 CS1500 DL, CS2000, CS3000, CS4000, CS5000
 *3 Fujitsu ETERNUS CS50

4.8 Sonstige Peripherie**4.8.1 Unterstützte sonstige Peripherie**

In OSD/BC V11.0 werden unterstützt:

*11 - der LAN-Kanalanschluss an SE Server HNC ab V6.4

4.8.2 Entfallene Unterstützung

*11 - der LAN-Kanalanschluss an SE Server HNC kleiner V6.4

4.9 Drucker

4.9.1 Unterstützte Drucker

*5 In OSD/BC V11.0 werden die am Markt verfügbaren Drucker nur über LAN-Anschluss unterstützt.

Das kostenpflichtige Produkt RSO erlaubt den Betrieb nahezu aller marktrelevanten PCL/Postscript Drucker:

Weiter Informationen hierzu finden Sie unter

*6 <https://www.fujitsu.com/de/products/computing/servers/mainframe/bs2000/software/printing/>