

Deutsch



Fujitsu Software

# openFT (Unix- und Windows-Systeme)

openFT-Script-Schnittstelle

Benutzerhandbuch

---

Stand der Beschreibung:  
openFT V12.1C70

Juni 2024

## Kritik... Anregungen... Korrekturen...

Die Redaktion ist interessiert an Ihren Kommentaren zu diesem Handbuch. Ihre Rückmeldungen helfen uns, die Dokumentation zu optimieren und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.

Sie können uns Ihre Kommentare per E-Mail an [bs2000.info@fujitsu.com](mailto:bs2000.info@fujitsu.com) senden.

## Zertifizierte Dokumentation nach DIN EN ISO 9001:2015

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde diese Dokumentation nach den Vorgaben eines Qualitätsmanagementsystems erstellt, welches die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 erfüllt.

## Copyright und Handelsmarken

Copyright © 2025 Fujitsu

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

# Inhaltsverzeichnis

<b>openFT-Script-Schnittstelle</b>	<b>5</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>6</b>
1.1 Kurzbeschreibung des Produkts	7
1.2 Zielsetzung und Zielgruppen des Handbuchs	8
1.3 Handbuchkonzept von openFT	9
1.4 Änderungen gegenüber der vorigen Version	11
1.5 Darstellungsmittel	12
1.6 Internet	13
1.7 Voraussetzungen für openFT-Script	14
<b>2 Aufbau eines Ftscripts</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Bausteine eines Ftscripts</b>	<b>16</b>
2.1.1 Aktivitäten	17
2.1.2 Kontext	18
2.1.3 Referenzierung	19
<b>2.2 Datei- und Verzeichnisnamen angeben</b>	<b>21</b>
2.2.1 Dateinamen-Attribute	22
2.2.2 Verzeichnisnamen-Attribute	23
<b>2.3 Fehlerbehandlung</b>	<b>24</b>
2.3.1 Normale Ftscript-Fehlercodes	25
2.3.2 Schwere Ftscript-Fehlercodes	26
2.3.3 Wiederanlauf	27
<b>2.4 Ausführung eines Ftscripts</b>	<b>28</b>
<b>3 openFT-Script-Anweisungen</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Syntax der openFT-Script-Anweisungen</b>	<b>30</b>
<b>3.2 baseDir</b>	<b>31</b>
<b>3.3 comment</b>	<b>32</b>
<b>3.4 context</b>	<b>33</b>
<b>3.5 createDirectory</b>	<b>34</b>
<b>3.6 deleteDirectory</b>	<b>36</b>
<b>3.7 deleteFile</b>	<b>38</b>
<b>3.8 directory</b>	<b>40</b>
<b>3.9 empty</b>	<b>41</b>
<b>3.10 executeScript</b>	<b>42</b>
<b>3.11 fault</b>	<b>44</b>
<b>3.12 faulthandler</b>	<b>47</b>
3.12.1 case	49
3.12.2 default	50

<b>3.13 file</b>	<b>51</b>
<b>3.14 foreach</b>	<b>52</b>
<b>3.15 ftscript</b>	<b>56</b>
<b>3.16 list</b>	<b>57</b>
<b>3.17 listDirectory</b>	<b>58</b>
<b>3.18 parallel</b>	<b>60</b>
<b>3.19 partner</b>	<b>62</b>
3.19.1 processingAdmission	63
3.19.2 transferAdmission	64
3.19.2.1 ftacAdmission	65
3.19.2.2 userAdmission	66
<b>3.20 script</b>	<b>67</b>
<b>3.21 sequence</b>	<b>69</b>
<b>3.22 transferFile</b>	<b>71</b>
3.22.1 autoDataSpec	76
3.22.2 fromLocalFile	79
3.22.3 fromLocalTmpFile	81
3.22.4 fromRemoteFile	83
3.22.5 remoteFailureScript	85
3.22.6 remoteSuccessScript	86
3.22.7 toLocalFile	87
3.22.8 toLocalTmpFile	88
3.22.9 toRemoteFile	89
<b>4 Fehlermeldungen</b>	<b>90</b>

---

# openFT-Script-Schnittstelle

---

# 1 Einleitung

Die openFT-Produktfamilie überträgt und verwaltet Daten

- automatisiert
- sicher
- kostengünstig.

Das sichere und komfortable Übertragen von Daten - der File Transfer - ist eine wichtige Funktion in einem leistungsfähigen Rechnernetz. Innerhalb eines Unternehmens sind die Arbeitsplatz-PCs untereinander vernetzt und meistens mit einem Mainframe, einem Unix-basierten Server oder einem Windows-Server gekoppelt. So kann ein großer Teil der Verarbeitungsleistung direkt am Arbeitsplatz erbracht werden, während für andere Fälle Daten via File Transfer zum Mainframe übertragen und dort weiterverarbeitet werden. Dabei können die Standorte der einzelnen Rechner weit voneinander entfernt liegen. Fujitsu bietet eine umfangreiche File-Transfer-Produktlinie, die openFT-Produktfamilie, für folgende Systemplattformen:

- BS2000®
- Linux® (Intel x86\_64)
- Microsoft® Windows™ 10, Windows Server 2016 und 2019
- z/OS (IBM®)

---

## 1.1 Kurzbeschreibung des Produkts

Die openFT-Produktfamilie besteht aus folgenden Produkten:

**FUJITSU Software openFT (Unix-Systeme)** ist das File-Transfer-Produkt für Rechner mit einem Unix-basierten Betriebssystem.

**FUJITSU Software openFT (Windows)** ist das File-Transfer-Produkt für Rechner mit den Betriebssystemen Windows von Microsoft.

**FUJITSU Software openFT (BS2000)** ist das File-Transfer-Produkt für Rechner mit dem Betriebssystem BS2000.

**FUJITSU Software openFT (z/OS)** ist das File-Transfer-Produkt für Rechner mit dem Betriebssystem z/OS.

Alle openFT-Produkte kommunizieren untereinander über das durch Fujitsu festgelegte openFT-Protokoll (früher nur als FTNEA-Protokoll bekannt). Da auch etliche andere FT-Produkte dieses Protokoll unterstützen, bestehen vielfältige Kopplungsmöglichkeiten zu anderen Betriebssystemen.

openFT erlaubt den Einsatz von folgenden Transportprotokollen:

- TCP/IP
- ISO TP0/2 (nicht auf z/OS)
- ISO TP4 (nicht auf z/OS)
- SNA (nur auf z/OS)

Der Funktionsumfang von openFT kann erweitert werden durch:

- FTAC:

FTAC bietet einen erweiterten Zugangs- und Zugriffsschutz. FTAC steht für **File Transfer Access Control**. FTAC wird auf BS2000-Systemen und auf z/OS durch das Zusatzprodukt openFT-AC realisiert. FTAC ist in Unix- und Windows-Systemen in openFT integriert.

- openFT-FTAM (nicht auf z/OS verfügbar):

openFT-FTAM unterstützt das in der ISO-Norm FTAM (File Transfer Access and Management) standardisierte File-Transfer-Protokoll. Dadurch sind weitere Kopplungen zu Systemen anderer Hersteller möglich, deren File-Transfer-Produkte diese Norm ebenfalls unterstützen.

- openFT-FTP:

openFT-FTP unterstützt die FTP-Funktionalität. Damit ist eine Kopplung zu beliebigen FTP-Servern möglich.

- openFT-CR:

openFT-CR wird bis zur Version V12.1B benötigt, falls verschlüsselte Dateiübertragung gewünscht wird.

### ! **Achtung**

Ab openFT Version V12.1C wird openFT-CR nicht mehr ausgeliefert, da die Funktionalität in openFT integriert wurde.

Alle Bezugnahmen auf openFT-CR gelten daher nur für openFT-Versionen <= V12.1B.

---

## 1.2 Zielsetzung und Zielgruppen des Handbuchs

Dieses Handbuch wendet sich an XML-Programmierer, die openFT-Script-Aufträge auf einem Unix- oder Windows-System erstellen wollen. Durch openFT-Script werden mehrere, logisch voneinander abhängige openFT-Aufträge zu einem openFT-Script-Auftrag zusammengefasst. Das Dokument beschreibt die Version 1 von openFT-Script.

Das Handbuch ist gültig für Linux-Systeme. Die betriebssystemabhängigen Unterschiede werden ausführlich in der Freigabemitteilung beschrieben, die im Internet zur Verfügung gestellt wird.

---

## 1.3 Handbuchkonzept von openFT

### openFT - Konzepte und Funktionen

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die den Leistungsumfang von openFT kennen lernen und die Funktionsweise verstehen möchten. Es beschreibt:

- das Konzept von openFT als Managed File Transfer
- den Leistungsumfang und die grundsätzlichen Funktionen der openFT-Produktfamilie
- die openFT-spezifischen Fachwörter

### openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Installation und Betrieb

Dieses Handbuch richtet sich an FT-, FTAC- und ADM-Verwalter auf Unix- und Windows-Systemen. Es beschreibt:

- die Installation von openFT und seinen optionalen Komponenten
- Betrieb, Steuerung und Überwachung des FT-Systems und der FTAC-Umgebung
- die Konfiguration und den Betrieb eines Fernadministrations-Servers und eines ADM-Trap-Servers

### openFT (BS2000) - Installation und Betrieb

Dieses Handbuch richtet sich an FT- und FTAC-Verwalter auf BS2000-Systemen. Es beschreibt:

- die Installation von openFT und seinen optionalen Komponenten auf dem BS2000-System.
- Betrieb, Steuerung und Überwachung des FT-Systems und der FTAC-Umgebung
- die Abrechnungssätze

### openFT (z/OS) - Installation und Betrieb

Dieses Handbuch richtet sich an FT- und FTAC-Verwalter auf dem z/OS. Es beschreibt:

- die Installation von openFT und seinen optionalen Komponenten, einschließlich der notwendigen Voraussetzungen für den Einsatz des Produkts.
- Betrieb, Steuerung und Überwachung des FT-Systems und der FTAC-Umgebung
- die Meldungen von openFT und openFT-AC für den FT-Verwalter
- weitere Informationsmöglichkeiten für den FT-Verwalter, z.B. die Abrechnungssätze und die Logging-Information

### openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle

Dieses Handbuch richtet sich an den openFT-Benutzer auf Unix- und Windows-Systemen und beschreibt:

- die Konventionen für den File Transfer zu Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen
- die openFT-Kommandos auf Unix- und Windows-Systemen
- Meldungen der verschiedenen Komponenten

Die Beschreibung der openFT-Kommandos gilt auch für die POSIX-Schnittstelle auf BS2000-Systemen.

### openFT (BS2000) - Kommandoschnittstelle

Dieses Handbuch richtet sich an den openFT-Benutzer auf BS2000-Systemen und beschreibt:

- die Konventionen für den File Transfer zu Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen

- 
- die openFT-Kommandos auf BS2000-Systemen
  - Meldungen der verschiedenen Komponenten

### **openFT (z/OS) - Kommandoschnittstelle**

Dieses Handbuch richtet sich an openFT-Benutzer auf z/OS-Systemen und beschreibt:

- die Konventionen für den File Transfer zu Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen
- die openFT-Kommandos auf z/OS
- die Menüschnittstelle für den FT-Verwalter und den FT-Benutzer
- die Programmschnittstelle für den FT-Benutzer
- Meldungen der verschiedenen Komponenten

### **openFT (BS2000) - Programmschnittstelle**

Dieses Handbuch richtet sich an den openFT-Programmierer und beschreibt die openFT- und openFT-AC-Programmschnittstellen auf BS2000-Systemen.

### **openFT (Unix- und Windows-Systeme) - C- und Java-Programmschnittstelle**

Dieses Handbuch richtet sich an C- und Java-Programmierer auf Unix- und Windows-Systemen. Es beschreibt die C-Programmschnittstelle sowie die Grundzüge der Java-Schnittstelle.

### **openFT (Unix- und Windows-Systeme) - openFT-Script-Schnittstelle**

Dieses Handbuch richtet sich an XML-Programmierer und beschreibt die XML-Anweisungen der openFT-Script-Schnittstelle.

**i** Viele der in den Handbüchern beschriebenen Funktionen können auch über die grafische Oberfläche von openFT, dem openFT Explorer, ausgeführt werden. Der openFT Explorer steht auf Unix- und Windows-Systemen zur Verfügung. Damit können Sie unabhängig vom lokalen System den Betrieb und die FTAC-Umgebung ferner openFT-Installationen auf beliebigen Plattformen bedienen, steuern und überwachen. Mit dem openFT Explorer wird eine ausführliche Online-Hilfe ausgeliefert, in der die Bedienung mit allen Dialogen beschrieben wird.

---

## 1.4 Änderungen gegenüber der vorigen Version

Die openFT-Script-Schnittstelle wurde nicht geändert. Gegenüber der Vorgängerausgabe enthält das Handbuch im Wesentlichen Fehlerkorrekturen sowie Korrekturen, die durch die neue Handbuchstruktur bedingt sind.

---

## 1.5 Darstellungsmittel

In diesem Handbuch werden folgende Darstellungsmittel verwendet:

dicktengleiche Schrift

Dicktengleiche Schrift wird für Eingaben und Beispiele verwendet.

**i** für Hinweistexte.

**!** für Warnhinweise.

---

## 1.6 Internet

### Aktuelle Informationen im Internet

Aktuelle Informationen zur openFT-Produktfamilie finden Sie im Internet unter <http://www.fujitsu.com/de/openFT> (deutsch) bzw. <http://www.fujitsu.com/ts/openFT> (englisch).

---

## 1.7 Voraussetzungen für openFT-Script

openFT-Script wird mit openFT ausgeliefert. Alle adressierten Partner müssen ein FTAM-/openFT-kompatibles Produkt zur Dateiübertragung einsetzen.

Wird nicht openFT eingesetzt, so gelten die im openFT-Handbuch beschriebenen Einschränkungen.

Als Java-Laufzeitumgebung wird mindestens Java J2SE™ Runtime Environment 8.0 (JRE 8.0) benötigt. Auf Windows-Systemen ist außerdem die erweiterte Sprachversion (Unterstützung Nicht-Europäischer Sprachen, Extended Encoding Sets) des Java JRE notwendig. Diese muss nicht explizit installiert werden, wenn Java JDK oder Java ab 1.7 installiert ist.

---

## 2 Aufbau eines Ftscripts

- Bausteine eines Ftscripts
  - Aktivitäten
  - Kontext
  - Referenzierung
- Datei- und Verzeichnisnamen angeben
  - Dateinamen-Attribute
  - Verzeichnisnamen-Attribute
- Fehlerbehandlung
  - Normale Ftscript-Fehlercodes
  - Schwere Ftscript-Fehlercodes
  - Wiederanlauf
- Ausführung eines Ftscripts

---

## 2.1 Bausteine eines Ftscripts

Ein Ftscript besteht aus Aktivitäten. Jede Aktivität hat einen Kontext. In dem Kontext können auch Fehlerbehandlungen (*faulthandler*) beschrieben sein.

- **Aktivitäten** können Arbeitsanweisungen an openFT sein (z.B. *transferFile*, *deleteFile*) oder Anweisungen, die den Ablauf steuern (z.B. *parallel*, *foreach*). Die Anweisungen sind im [Kapitel „openFT-Script-Anweisungen“](#) beschrieben.
- Im **Kontext** können Dateien, Verzeichnisse, Scripts und Partner als Kontextobjekte hinterlegt werden. Durch **Referenzierung** können solche Kontextobjekte in der Aktivität und den darunterliegenden Aktivitäten, wenn diese kein Kontextobjekt mit dem gleichen Namen haben, mehrfach verwendet werden. Mehrfachverwendung ist außerhalb der Aktivität, in der das Kontextobjekt definiert ist, nicht möglich.
- Wenn innerhalb einer Aktivität ein Fehler (*fault*) auftritt, kann in der **Fehlerbehandlung** entsprechend reagiert werden. Wird die Fehlerbehandlung erfolgreich beendet (d.h. ohne Fehler), dann gilt auch die zugehörige Aktivität als erfolgreich beendet. Wenn die Fehlerbehandlung mit einem Fehler abbricht, dann gilt auch die Aktivität als fehlerhaft.

Der allgemeine Aufbau eines Ftscripts sieht wie folgt aus:

```
<ftscript version="1">
  <context>
    KontextObjekte*
    faulthandler?
  </context>
  Aktivität+
</ftscript>
```

Jedes Ftscript hat als Wurzel-Element die Anweisung `<ftscript version="1">`.

Das Wurzel-Element enthält folgende Unterelemente:

- einen (optionalen) Kontext mit Kontextobjekten und maximal einem *faulthandler*
- eine oder mehrere Aktivitäten, die in angegebener Reihenfolge ausgeführt werden.

Weitere Informationen zur Syntax siehe [Abschnitt „Syntax der openFT-Script-Anweisungen“](#).

---

## 2.1.1 Aktivitäten

Es gibt verschiedene Arten an Aktivitäten.

### Interne Aktivitäten

Die internen Aktivitäten sind Anweisungen an den Ftscript-Interpreter, den Ablauf zu steuern.

Dazu gehören *ftscript*, *sequence*, *parallel*, *foreach*, *empty* und *fault* (Beschreibung siehe [Kapitel „openFT-Script-Anweisungen“](#)).

### Externe Aktivitäten

Die externen Aktivitäten sind Anweisungen an openFT, eine entsprechende Funktionalität auszuführen.

Dazu gehören *executeScript*, *transferFile*, *deleteFile*, *createDirectory*, *deleteDirectory* und *listDirectory* (Beschreibung siehe [Kapitel „openFT-Script-Anweisungen“](#)).

Wenn Sie bei den externen Anweisungen *executeScript*, *deleteFile*, *createDirectory*, *deleteDirectory* oder *listDirectory* keinen Partner angeben, wird die Anweisung als lokales Kommando bzw. lokale Betriebssystemanweisung ausgeführt.

### Eltern- und Kind-Aktivitäten

Sie können Aktivitäten schachteln (XML-Syntax). Deshalb werden Aktivitäten auch in Eltern- und Kind-Aktivitäten unterschieden.

```
<ftscript version="1">
  <parallel>
    <transferFile .../>
    <listDirectory .../>
    <foreach ...>
      <deleteFile .../>
    </foreach>
  </parallel>
</ftscript>
```

*ftscript* ist das Wurzel-Element.

Das Wurzel-Element hat ein Kind-Element (*parallel*).

*parallel* hat *ftscript* als Eltern-Element (auch „darüberliegendes Element“ genannt).

*parallel* hat außerdem drei Kind-Elemente (*transferFile*, *listDirectory* und *foreach*). Die *foreach* Aktivität hat wieder eine *deleteFile* Aktivität als Kind-Element.

---

## 2.1.2 Kontext

In dem Kontext einer Aktivität sind Kontextobjekte und Fehlerbehandlungen (*faulthandler*) beschrieben. Mit dem Sprachmittel Kontextobjekt können Sie im Ftsript ein Element, z.B. einen Partner, einmal spezifizieren und mehrfach verwenden. Hierzu referenzieren Sie das Kontextobjekt dort, wo es verwendet wird. Durch entsprechende Referenzierung können Sie auch die Eigenschaften mehrerer Kontextobjekte zusammensetzen.

Jedes Kontextobjekt hat eine Id, die innerhalb eines Kontextes eindeutig sein muss. Über diese Id wird das Kontextobjekt angesprochen (referenziert).

Wird ein referenziertes Kontextobjekt im aktuellen Kontext nicht gefunden, wird (rekursiv) in den darüberliegenden Kontexten gesucht. Kontextobjekte verdecken andere Kontextobjekte mit der gleichen Id in darüberliegenden Kontexten.

Ein Kontext ist immer vorhanden, auch wenn er nicht definiert wurde. Es gibt bestimmte Aktivitäten (*foreach*, *listDirectory*), die automatisch Daten in einen Kontext einblenden.

Die Kontextobjekte sind im [Abschnitt „context“](#) detaillierter beschrieben.

---

## 2.1.3 Referenzierung

Mit openFT-Script können Sie Kontextobjekte zusammensetzen.

Ein Partner (siehe [Abschnitt „partner“](#)) zum Beispiel muss nicht an jeder Stelle vollständig spezifiziert werden. Sie können einen Partner in ein Kontextobjekt auslagern und über Referenzierung mehrfach verwenden.

Für die Dereferenzierung gelten folgende Regeln:

1. Ein Attribut *ref* referenziert ein Kontextobjekt mit der spezifizierten Id und dem Objekttyp des Kontextobjekts (z.B. *file*, *partner*).
2. Die Suche wird im Eltern-Kontext weiter geführt, wenn im aktuellen Kontext kein passendes Objekt gefunden wird. Wird auch dort kein passendes Kontextobjekt gefunden, wird die Suche in dessen Eltern-Kontext fortgesetzt.  
Mehrstufige Referenzierungen sind erlaubt.
3. Wird kein passendes Kontextobjekt gefunden, wird das Script mit dem Fehler *ft\_reference* abgebrochen (siehe [Abschnitt „Fehlerbehandlung“](#)).
4. *ref="A"* in einem Kontextobjekt mit der *ID="A"* ist erlaubt.  
*ref* bezieht sich in diesem Fall immer auf den Eltern-Kontext.
5. Zirkel sind nicht erlaubt:  
*obj1(ID="A", ref="B"); obj2(ID="B", ref="A")* in demselben Kontext ist nicht möglich. Es wird der Fehler *ft\_reference* ausgegeben.
6. Es werden alle Attribute und Elemente des referenzierten Elementes übernommen, die im referenzierenden Element nicht vorhanden sind. Vor dieser Übernahme wird das referenzierte Element seinerseits nach diesen Regeln dereferenziert.

## Beispiele

### 1. Gültige Referenzierung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <partner id="remote" name="WindowsP_1">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM"/>
      </transferAdmission>
    </partner>
    <file id="pack" name="pack1.bin">
      <partner ref="remote"/>
      <directory name="frg_eis_01"/>
    </file>
  </context>
  <transferFile>
    <fromRemoteFile ref="pack"/>
    <toLocalFile name="pack1.bin">
      <directory name="frg_eis_01"/>
    </toLocalFile>
  </transferFile>
</ftscript>
```

```

<transferFile>
  <context>
    <partner id="remote" name="UnixP_1">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM"/>
      </transferAdmission>
    </partner>
  </context>
  <fromRemoteFile ref="pack">
    <partner ref="remote"/>
  </fromRemoteFile>
  <toLocalFile name="pack2.bin">
    <directory name="frg_eis_01"/>
  </toLocalFile>
</transferFile>
</ftscript>

```

Das Dateiojekt mit der *Id*="pack" referenziert ein Partnerobjekt mit der *Id*="remote".

In der ersten *transferFile* Aktivität wird der Partner *WindowsP\_1* verwendet.

In der zweiten *transferFile* Aktivität wird dasselbe Dateiojekt *pack* referenziert. Der Partner wurde jedoch überschrieben. Dadurch wird der Partner *UnixP\_1* angesprochen, der im Kontext des zweiten *transferFile* definiert ist. Diese Definition überdeckt den Windows-Partner mit der *Id*="remote".

Wenn der Partner nicht überschrieben wäre, würde der Windows-Partner verwendet werden, da dieser von der Objektdefinition *pack* im Kontext von *ftscript* gefunden wird. Der Partner (auf dem Unix-System) aus dem Kontext des zweiten *transferFile* würde ignoriert werden, da er von der Definition *Id*="pack" aus nicht mehr zugänglich ist.

## 2. Ungültige Referenzierung

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <transferFile>
    <fromRemoteFile ref="pack"/>
    <toLocalFile name="pack1.bin">
      <directory name="frg_eis_02"/>
    </toLocalFile>
  </transferFile>
</ftscript>

```

Die Referenz *pack* ist nicht definiert. Das Script gibt einen Fehler *ft\_noRef* aus. Dieser wird nicht behandelt (kein *faulthandler* definiert). Das Script wird vor Ausführung der *transferFile* Aktivität beendet. Ein Wiederanlauf ist nicht mehr möglich. Mit *ftshws* können Sie den Grund für den Abbruch anzeigen.

---

## 2.2 Datei- und Verzeichnisnamen angeben

Viele openFT-Script-Anweisungen verwenden Datei- oder Verzeichnisnamen. Diese werden in den Attributen *name*, *bs2000Name*, *unixName*, *windowsName* und *zosName* angegeben. Sofern keine Besonderheiten angegeben sind, gelten die folgenden Definitionen.

Wird ein Partner angegeben, so muss dessen Betriebssystem explizit angegeben werden. Das Betriebssystem des lokalen Rechners ermittelt openFT-Script selbst.

### Regeln für Dateinamen- und Verzeichnisnamen-Attribute

- Ein betriebssystemspezifisches Dateinamen- oder Verzeichnisnamen-Attribut (*bs2000Name*, *unixName*, *windowsName* oder *zosName*) wird ausgewertet, wenn es keinen Leer-String enthält und wenn das angegebene beziehungsweise ermittelte Betriebssystem diesen Typ hat.
- Wird kein passendes betriebssystemspezifisches Namens-Attribut gefunden oder ist es mit Leerstring belegt, dann gilt stattdessen das nicht-betriebssystemspezifische Attribut *name*. Bitte beachten Sie, dass *name* als Standardwert den Leer-String besitzt.
- Wenn Sie als Zugangsberechtigung ein Profil verwenden, in dem ein Datei- oder Verzeichnisname definiert ist (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle"), dann ist es am einfachsten, wenn Sie alle Dateinamen- oder Verzeichnisnamen-Attribute weglassen. Damit wird der Leer-String verwendet (= Standardwert des betriebssystem-unspezifischen Attributs, siehe oben).

Alternative: Versorgen Sie alle relevanten betriebssystemspezifischen Dateinamen- oder Verzeichnisnamen-Attribute mit Leer-String. Das nicht-betriebssystemspezifische Attribut können Sie dann entweder weglassen oder ebenfalls mit Leer-String versorgen.

## 2.2.1 Dateinamen-Attribute

Wenn ein Dateiname mit dem Pipe-Zeichen („|“) beginnt, hat dies die Sonderbedeutung eines erzeugenden (*fromLocalFile*, *fromRemoteFile*) oder empfangenden (*toLocalFile*, *toRemoteFile*) Programmaufrufs (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").

Einschränkung: Dateinamen dürfen maximal 512 Zeichen lang sein. Diese Grenze wird bereits beim Stellen des openFT-Script-Auftrags geprüft (statische Prüfung). Je nach Betriebssystem können dies auch weniger Zeichen sein (siehe oHandbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle"). Diese betriebssystemspezifische Länge wird erst zum Ablauf des Ftscripts geprüft (dynamische Prüfung).

Bitte beachten Sie den Abschnitt „[Regeln für Dateinamen- und Verzeichnisnamen-Attribute](#)“ (Datei- und Verzeichnisnamen angeben).

Name	Wert	Bedeutung
name?	string   " "	Dateiname mit Angabe des Teilpfades (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle"). name wird verwendet, wenn kein Betriebssystem bekannt ist oder kein betriebssystemspezifischer Name angegeben wurde. Der Standardwert ist ein Leer-String. Ist <i>name</i> nicht angegeben und das Profil <i>partner-ftac</i> mit einem festen Dateinamen verknüpft, so gilt dieser. Als Trennsymbol dürfen Sie nur das Zeichen „/“ verwenden (z.B. /C:/x/y in Unix-Systemen oder C:/x/y in Windows-Systemen).
bs2000Name?	string   " "	Dateiname für BS2000. Der Name wird verwendet, wenn er angegeben wurde und der zugehörige Partner ein BS2000-System ist.
windowsName?	string   " "	Dateiname für Windows. Der Name wird verwendet, wenn er angegeben wurde und der zugehörige Partner oder das zugehörige lokale System ein Windows-System ist. Sie können die „/“-Schreibweise oder die Windows-spezifische Schreibweise verwenden.
unixName?	string   " "	Dateiname für Unix-System. Der Name wird verwendet, wenn er angegeben wurde und der zugehörige Partner oder das zugehörige lokale System ein Unix-System ist. Sie dürfen nur die „/“-Schreibweise verwenden.
zosName?	string   " "	Dateiname für z/OS. Der Name wird verwendet, wenn er angegeben wurde und der zugehörige Partner ein z/OS-System ist.

## 2.2.2 Verzeichnisnamen-Attribute

Einschränkung: Verzeichnisnamen dürfen maximal 512 Zeichen lang sein. Diese Grenze wird bereits beim Stellen des openFT-Script-Auftrags geprüft (statische Prüfung). Je nach Betriebssystem können dies auch weniger Zeichen sein (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle"). Diese betriebssystemspezifische Länge wird erst zum Ablauf des Ftscripts geprüft (dynamische Prüfung).

Bitte beachten Sie den Abschnitt „[Regeln für Dateinamen- und Verzeichnisnamen-Attribute](#)“

Name	Wert	Bedeutung
name?	string   ""	Verzeichnisname. <i>name</i> wird verwendet, wenn kein Betriebssystem bekannt ist oder kein betriebssystemspezifischer Name angegeben wurde. Der Standardwert ist ein Leer-String. Ist <i>name</i> nicht angegeben und das Profil <i>partner-ftac</i> mit einem festen Verzeichnisnamen verknüpft, so gilt dieser. Als Trennsymbol dürfen Sie nur das Zeichen „/“ verwenden.
bs2000Name?	string   ""	BS2000-spezifische Adressierung (siehe openFT-BenutzerHandbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").
windowsName?	string   ""	Windows-spezifischer Pfad. Der Name wird verwendet, wenn er angegeben wurde und der zugehörige Partner oder das zugehörige lokale System ein Windows-System ist. Sie können die „/“-Schreibweise oder die Windows-spezifische Schreibweise verwenden.
unixName?	string   ""	Unix-System spezifischer Pfad. Der Name wird verwendet, wenn er angegeben wurde und der zugehörige Partner oder das zugehörige lokale System ein Unix-System ist. Sie dürfen nur die „/“-Schreibweise verwenden.
zosName?	string   ""	z/OS-spezifische Adressierung (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").

---

## 2.3 Fehlerbehandlung

Beim Einlesen wird das Ftscript einer Prüfung unterzogen.

Treten hierbei Fehler auf, wird das Ftscript nicht ausgeführt. Beim Starten des Ftscripts erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung und einen Returncode, siehe Beschreibung des Kommandos *ftscript* im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle".

Bei erfolgreicher Prüfung wird das Ftscript asynchron ausgeführt. Treten hierbei Fehler auf, wird die Fehlerursache protokolliert.

Jede Fehlermeldung hat einen eindeutigen internen Code und ist einem bestimmten Fehlercode zugeordnet. Anhand des Fehlercodes werden die Fehler einer der beiden folgenden Kategorien zugeteilt:

- „normale“ Ftscript-Fehlercodes
- „schwere“ Ftscript-Fehlercodes

Die Tabelle aller Fehlermeldungen finden Sie im [Kapitel „Fehlermeldungen“](#).

Die von openFT-Script vergebenen Fehlercodes beginnen immer mit „ft\_“.

Sie können zusätzlich über die *fault* Aktivität (siehe [Abschnitt „fault“](#)) beliebige andere Fehlercodes vergeben, die jedoch nicht mit „ft\_“ beginnen dürfen. Diese gelten immer als „normale“ Fehlercodes.

Die Fehlerursache kann mit *ftshwact* angezeigt werden.

Wenn für einen Fehler kein *faulthandler* existiert, wird das *ftscript* mit einem Fehler (Status F) beendet. Der Status und die Ursache des Abbruchs kann mit *ftshws* angezeigt werden.

---

### 2.3.1 Normale Ftscript-Fehlercodes

Die „normalen“ Fehler beziehen sich auf die zu übertragenden Objekte oder beteiligten Rechner.

Ein "normaler" Fehler kann mit dem *faulthandler (default)* abgefangen werden (siehe [Abschnitt „default“](#)).

<b>Fehlercodes</b>	<b>Beschreibung</b>
ft_access	Auf eine Datei/Verzeichnis/Rechner kann nicht zugegriffen werden.
ft_admin	Administrationsfehler.
ft_auth	Authentifizierungsfehler (falsche Kennung/Passwort/Rechte).
ft_cantCreate	Eine Datei/Verzeichnis kann nicht angelegt werden.
ft_cantDelete	Eine Datei/Verzeichnis kann nicht gelöscht werden.
ft_configuration	Konfigurationsfehler.
ft_connection	Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten.
ft_corrupt	Eine Datei entspricht nicht dem erwarteten Format.
ft_exist	Eine Datei/Verzeichnis existiert schon.
ft_localFileStructure	Fehler in der lokalen Datei.
ft_notEmpty	Ein zu löschendes Verzeichnis ist nicht leer.
ft_notExist	Eine Datei/Verzeichnis/CCS/Dateieigentümer existiert nicht.
ft_remoteFileStructure	Fehler in der fernen Datei.

---

## 2.3.2 Schwere Ftscript-Fehlercodes

Die „schweren“ Fehler werden vor allem durch interne Fehler (z.B. mangelnder Speicherplatz für Verwaltungsinformationen auf der Festplatte) oder Script-Fehler (z.B. nicht aufgelöste Referenzen) verursacht.

Tritt ein „schwerer“ Fehler auf, ist ein Wiederanlauf nur bedingt möglich (siehe [Abschnitt „Wiederanlauf“](#)).

Die „schweren“ Fehler können nicht durch den *faulthandler (default)* abgefangen werden. In diesem Fall muss ein expliziter *faulthandler (case)* geschrieben werden (siehe [Abschnitt „case“](#)).

<b>Fehlercodes</b>	<b>Beschreibung</b>
ft_abort	Abbruch durch den Anwender.
ft_error	Ein allgemeiner Fehler ist aufgetreten.
ft_notSupported	Die Funktionalität wird nicht unterstützt.
ft_panic	Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.
ft_paramError	Ein Parameter-Fehler ist aufgetreten.
ft_paramTooLong	Ein Parameter liegt außerhalb des Wertebereichs.
ft_recoveryFailed	Fehler beim Wiederanlauf (siehe <a href="#">Abschnitt „Wiederanlauf“</a> ). Der Fehler kann nicht abgefangen werden.
ft_reference	Eine Referenz ist ungültig (nicht vorhanden oder zirkulär).
ft_resource	Ein Ressourcen-Fehler ist aufgetreten (z.B. zu wenig Speicherplatz).
ft_syntax	Ein Syntaxfehler ist aufgetreten.

---

### 2.3.3 Wiederanlauf

Ftscripts sind im allgemeinen wiederanlauffähig, wenn sie z.B. aufgrund eines Systemabsturzes abgebrochen sind. Einschränkungen existieren nur bei folgenden Aktivitäten:

- *executeScript*, wenn *repeatable=no* angegeben wurde
- *createDirectory*, wenn *faultIfExists* angegeben wurde
- *deleteFile* oder *deleteDirectory*, wenn *faultIfNotExists* angegeben wurde

Wenn der openFT-Script-Auftrag genau während der Bearbeitung der Anweisung abgebrochen ist, kann nicht mehr entschieden werden, ob die Aktivität bereits ausgeführt wurde. In den oben genannten Fällen ist beim Wiederanlauf nicht eindeutig, wie das Ftscript weiter ausgeführt werden soll.

Existiert z.B. ein Verzeichnis schon, das angelegt werden sollte, lässt sich nicht mehr feststellen, ob es durch die abgebrochene *createDirectory* Aktivität angelegt wurde oder bereits vor dem Ablauf des openFT-Script-Auftrags existierte.

Trifft der Wiederanlauf eines Ftscripts auf eine solche „unklare“ Situation, so reagiert er folgendermaßen:

Aktivität	Verhalten beim Wiederanlauf
<i>executeScript</i> mit Attribut <i>repeatable=no</i>	Abbruch der Aktivität mit Fehler <i>ft_resumeForbidden</i>
<i>createDirectory</i> mit Attribut <i>faultIfExists</i>	Wenn das Verzeichnis schon existiert, Abbruch der Aktivität mit Fehler <i>ft_recoveryCreateDirectory</i>
<i>deleteFile</i> oder <i>deleteDirectory</i> mit Attribut <i>faultIfNotExists</i>	Wenn Datei/Verzeichnis nicht (mehr?) existiert, Abbruch der Aktivität mit Fehler <i>ft_recoveryFailed</i>

Dieses Verhalten kann auch auftreten, wenn die openFT-Instanz umgeschaltet wird. Beim Löschen der openFT-Instanz werden alle noch laufenden openFT-Script-Aufträge unterbrochen. Nach dem Umschalten der Instanz laufen sie wieder an. In den oben genannten Fällen wird mit dem Unterbrechen des Auftrags ca. 2 Sekunden auf das Ende der Aktivität gewartet. Bei einer langlaufenden *executeScript* Aktivität ist dies u.U. nicht ausreichend, so dass dieser openFT-Script-Auftrag beim Versuch des Wiederanlaufs mit Fehler abgebrochen wird.

---

## 2.4 Ausführung eines Ftscripts

Wenn ein Ftscript ausgeführt wird, durchläuft jede Aktivität folgende Zustände:

- Initialisierung
- Ausführung
- Ende
- (Fehler)

### Initialisierung

Der Kontext wird bereitgestellt.

### Ausführung

Bei externen Aktivitäten wird die openFT-Funktionalität ausgeführt.

Bei internen Aktivitäten wird die entsprechende Anweisung ausgeführt.

Tritt bei der Ausführung einer Aktivität ein Fehler auf, wird ein Fehler (*fault*) mit einem Fehlercode ausgegeben. Die Aktivität geht in den Zustand „Fehler“.

### Ende

Das Ende der Aktivität wird erreicht, wenn die Ausführung ohne Fehler abgeschlossen werden konnte. Eventuell werden Daten in den darüberliegenden Kontext eingeblendet.

Die Aktivität wird terminiert. Es wird mit der nächsten Aktivität fortgefahren. Gibt es keine weitere Aktivität, ist das Ftscript beendet.

### Fehler

Der Zustand „Fehler“ kann hervorgerufen werden:

- durch einen Fehler bei der Ausführung der Aktivität selbst
- durch einen Fehler in einer Kind-Aktivität, die nicht durch einen *faulthandler* abgefangen wird

Im aktuellen Kontext wird ein passender *faulthandler* gesucht (siehe [Abschnitt „faulthandler“](#)). Die Aktivität wird durch den Inhalt des *faulthandler* ersetzt. Die Kontextobjekte der Aktivität werden dabei in den Kontext des *faulthandler* eingeblendet. Alle Kind-Aktivitäten der Aktivität werden abgebrochen und ihre Kontexte gehen verloren. Sind von diesen Kind-Aktivitäten laufende Aufträge zur Dateiübertragung gestartet worden, werden diese ebenfalls abgebrochen.

Wird kein passender *faulthandler* gefunden, wird der Fehler an die Eltern-Aktivität übergeben. Die Eltern-Aktivität geht in den Zustand „Fehler“.

Wird auch in keiner übergeordneten Aktivität ein passender *faulthandler* gefunden, wird das gesamte Ftscript terminiert.

### Diagnose-Informationen

Zur genauen Analyse des Ftscript-Ablaufs einschließlich Wiederanlauf (siehe ["Wiederanlauf"](#)) können Sie einen Trace aktivieren:

```
ftscript -t <Ftscriptdateiname>
```

Der Trace protokolliert jede Aktion des Auftrags.

---

## 3 openFT-Script-Anweisungen

Das folgende Kapitel beschreibt die einzelnen openFT-Script-Anweisungen in alphabetischer Reihenfolge:

- Die Verwendung der Anweisung.
- Die vorhandenen Einschränkungen.
- Das Format beschreibt die Syntax der Anweisung. Zur Erläuterung der Syntax siehe folgenden [Abschnitt „Syntax der openFT-Script-Anweisungen“](#).
- Die vorhandenen Attribute der Anweisung, deren Werte und die Bedeutung der Werte. Optionale Attribute sind durch ein „?“ gekennzeichnet.
- Die Beispiele veranschaulichen die Anwendung der Anweisung.

---

## 3.1 Syntax der openFT-Script-Anweisungen

Die openFT-Script-Anweisungen sind in den folgenden Abschnitten beschrieben. Die Syntax der openFT-Script-Anweisungen ist jeweils im Abschnitt „Format“ angegeben. Dabei werden folgende Symbole verwendet:

Symbol	Bedeutung
a?	Kein Element oder ein Element a. Optionale Attribute sind ebenfalls durch ein „?“ gekennzeichnet.
a*	Kein Element oder beliebig viele Elemente a.
a+	Ein Element a oder mehrere Elemente a.
 a b+	Entweder ... oder ... Entweder (genau) ein Element a oder ein oder mehrere Elemente b.
< . . . >	In spitzen Klammern steht das aktuelle Element mit seinen Attributen. Elemente können zu einer Aktivität zusammengefasst werden. Solche zusammengefassten Elemente werden ohne spitze Klammern geschrieben.

---

## 3.2 baseDir

Mit *baseDir* können Sie ein Basisverzeichnis für die folgenden openFT-Script-Anweisungen festlegen:

- *createDirectory*  
Unter dem Basisverzeichnis wird das Verzeichnis angelegt, das Sie mit *createDirectory* erzeugen (siehe [Abschnitt „createDirectory“](#)).
- *deleteDirectory*  
Ausgehend von dem Basisverzeichnis wird das Verzeichnis gelöscht, das Sie mit *deleteDirectory* löschen (siehe [Abschnitt „deleteDirectory“](#)).
- *deleteFile*  
Ausgehend von dem Basisverzeichnis wird die Datei gelöscht, die Sie mit *deleteFile* löschen (siehe [Abschnitt „deleteFile“](#)).
- *listDirectory*  
Ausgehend von dem Basisverzeichnis werden die Dateien/Verzeichnisse aufgelistet. Das Basisverzeichnis selber wird nicht als Ergebnis aufgelistet (siehe [Abschnitt „listDirectory“](#)).

*baseDir* können Sie nur in Zusammenhang mit den oben aufgelisteten openFT-Script-Anweisungen verwenden.

### Format

Siehe entsprechende openFT-Script-Anweisung.

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
dirnames	siehe <a href="#">Abschnitt „Verzeichnisnamen-Attribute“</a> .	

### Beispiele

- Siehe [Abschnitt „createDirectory“](#).
- Siehe [Abschnitt „deleteDirectory“](#).
- Siehe [Abschnitt „listDirectory“](#).

---

### 3.3 comment

Mit *comment* verfassen Sie einen Kommentartext zu dem entsprechenden Element.

Mit Hilfe der Kommentare können Sie die Scripte beschreiben.

Mit XML-Kommentaren (<!--...-->) kommentieren Sie Script-intern.

#### Format

```
<comment>  
  text  
</comment>
```

---

## 3.4 context

Mit *context* definieren Sie Kontextobjekte und *faulthandler* für eine Aktivität.

Kontextobjekte sind Elemente, die in derselben oder in darunterliegenden Aktivitäten verwendet werden können, indem sie mit dem Attribut *ref* bzw. *listRef* referenziert werden. Sie können vom Typ *autoDataSpec*, *directory*, *file*, *list*, *partner* oder *script* sein

Ein Kontext existiert für jede Aktivität. Ist kein Kontextelement angegeben, wird implizit ein leerer Kontext angelegt.

Es sind alle Kontextobjekte und *faulthandler* der darüberliegenden Kontexte sichtbar, solange sie nicht durch Kontextobjekte oder *faulthandler* mit gleichem Namen verdeckt werden.

### Format

```
<context>
  KontextObjekt*
  faulthandler?
</context>
```

## 3.5 createDirectory

Mit *createDirectory* erzeugen Sie ein Verzeichnis. Wenn Sie keinen Partner angeben, wird das Verzeichnis unter der lokalen Benutzererkennung angelegt.

Mit *baseDir* (siehe [Abschnitt „baseDir“](#)) können Sie ein Basisverzeichnis festlegen, unter dem das angegebene Verzeichnis angelegt wird.

Die Länge des Verzeichnisnamens (Länge von *baseDir* plus Länge von *dirname*s) ist begrenzt und abhängig von der openFT-Version. Die Länge ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen plus 1 Zeichen, wenn *baseDir* nicht mit einem „/“ endet.

**i** Beachten Sie das Verhalten beim Wiederanlauf (siehe [Abschnitt „Wiederanlauf“](#)).

### Einschränkungen

Wenn Sie im Namens-Attribut einen Verzeichnispfad angeben, müssen alle Verzeichnisse bis auf die unterste Stufe bereits existieren.

### Format

```
<createDirectory ref?="ID" faultIfExists?="yes|no" dirnames >
  comment?
  context?
  partner?
  baseDir?
</createDirectory>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein Verzeichnis-Kontextobjekt.
faultIfExists?	yes   <u>no</u>	Der Standardwert ist <i>no</i> . Existiert das Verzeichnis, wird <i>createDirectory</i> ohne Fehler beendet. Bei Angabe von <i>yes</i> wird <i>createDirectory</i> mit dem Fehlercode <i>ft_exists</i> abgebrochen, wenn das Verzeichnis existiert. Beim Wiederanlauf (siehe <a href="#">Abschnitt „Wiederanlauf“</a> ) wird, bei existierendem Verzeichnis, <i>createDirectory</i> mit dem Fehlercode <i>ft_recoveryCreateDirectory</i> abgebrochen. Dies kann auch beim Umschalten der Instanz erfolgen.
dirname	siehe <a href="#">Abschnitt „Verzeichnisnamen-Attribute“</a> .	

---

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <directory id="myDir" name="myTmp" />
  </context>
  <createDirectory ref="myDir">
    <partner name="UnixP_1">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1" />
      </transferAdmission>
    </partner>
    <baseDir name="frg_eis_03" />
  </createDirectory>
</ftscript>
```

Erzeugt im Verzeichnis *frg\_eis\_03* das Verzeichnis *myTmp* für die FTAC-Zugangsberechtigung *FTACADM1* auf dem Rechner *UnixP\_1*.

*createDirectory* wird ohne Fehler beendet, wenn das Verzeichnis schon vorhanden ist. Wenn *createDirectory* gelaufen ist, existiert das Verzeichnis.

Als *baseDir* ist *frg\_eis\_03* angegeben. Das zu erzeugende Verzeichnis wird referenziert. Der gesamte Verzeichnispfad (*baseDir* + *name*) ist *frg\_eis\_03/myTmp* mit 16 Zeichen.

Kann das gewünschte Verzeichnis *frg\_eis\_03/myTmp* nicht angelegt werden, weil z.B. der Pfad *frg\_eis\_03* nicht existiert, wird *createDirectory* mit dem Fehlercode *ft\_cantCreate* beendet.

Ein weiteres Beispiel für *createDirectory* finden Sie im [Abschnitt „foreach“](#).

## 3.6 deleteDirectory

Mit *deleteDirectory* löschen Sie ein Verzeichnis. Wenn Sie keinen Partner angeben, wird das Verzeichnis unter der lokalen Benutzerkennung gelöscht.

Mit *baseDir* können Sie ein Basisverzeichnis angeben (siehe [Abschnitt „directory“](#)), unter dem das zu löschende Verzeichnis gesucht wird. Der Basisverzeichnisname und der mit dem Attribut *dirnames* angegebene Name werden zum Verzeichnisnamen zusammengesetzt.

Die Länge des Verzeichnisnamens (Länge von *baseDir* plus Länge von *dirnames*) ist begrenzt und abhängig von der openFT-Version. Die Länge ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen plus 1 Zeichen, wenn *baseDir* nicht mit einem „/“ endet.

**i** Beachten Sie das Verhalten beim Wiederanlauf (siehe [Abschnitt „Wiederanlauf“](#)).

### Einschränkungen

Das zu löschende Verzeichnis muss leer sein.

### Format

```
<deleteDirectory ref?="ID" faultIfExists?="yes|no" dirnames>
  comment?
  context?
  partner?
  baseDir?
</deleteDirectory>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein Verzeichnis-Kontextobjekt
faultIfExists?	yes   <u>no</u>	Der Standardwert ist <i>no</i> . Wenn das Verzeichnis nicht existiert, wird <i>deleteDirectory</i> ohne Fehler beendet. Bei Angabe von <i>yes</i> wird <i>deleteDirectory</i> mit dem Fehlercode <i>ft_notexists</i> beendet, wenn das Verzeichnis nicht existiert. Beim Wiederanlauf (siehe <a href="#">Abschnitt „Wiederanlauf“</a> ) wird <i>deleteDirectory</i> mit dem Fehlercode <i>ft_recoveryFailed</i> beendet. Dies kann auch beim Umschalten der Instanz erfolgen.
dirnames	siehe <a href="#">Abschnitt „Verzeichnisnamen-Attribute“</a> .	

---

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <directory id="myDir" name="myTmp" />
  </context>
  <deleteDirectory ref="myDir">
    <partner name="UnixP_1" systemType="unix">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1" />
      </transferAdmission>
    </partner>
    <baseDir name="frg_eis_04" />
  </deleteDirectory>
</ftscript>
```

Löscht das Verzeichnis *myTmp* für die FTAC-Zugangsberechtigung *FTACADM1* auf dem Rechner *UnixP\_1*.

*deleteDirectory* wird ohne Fehler beendet, wenn das Verzeichnis nicht existiert oder schon gelöscht wurde.

Als *baseDir* ist *frg\_eis\_04* angegeben. Das zu löschende Verzeichnis wird referenziert. Der gesamte Verzeichnispfad (*baseDir* + *name*) ist *frg\_eis\_04/myTmp* mit 16 Zeichen.

## 3.7 deleteFile

Mit *deleteFile* löschen Sie eine Datei. Wenn Sie keinen Partner angeben, wird die Datei unter der lokalen Benutzerkennung gelöscht.

Der Name der zu löschenden Datei setzt sich aus dem mit *directory* angegebenen Verzeichnisnamen (siehe [Abschnitt „directory“](#)) und dem mit dem Attribut *filenames* angegebenen Namen zusammen.

Wenn Sie alle Dateien in einem Verzeichnis löschen wollen, verwenden Sie *listDirectory* (siehe [Abschnitt „listDirectory“](#)) in Kombination mit *foreach* (siehe [Abschnitt „foreach“](#)).

Die Länge des Dateinamens (Länge von *directory* plus Länge von *filenames*) ist begrenzt und abhängig von der openFT-Version. Die Länge ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen plus 1 Zeichen, wenn *directory* nicht mit einem „/“ endet.

**i** Beachten Sie das Verhalten beim Wiederanlauf (siehe [Abschnitt „Wiederanlauf“](#)).

### Format

```
<deleteFile ref?="ID" faultIfNotExists?="yes|no" filenames>
  comment?
  context?
  partner?
  directory?
</deleteFile>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein Datei-Kontextobjekt.
faultIfNotExists?	yes   <u>no</u>	Der Standardwert ist <i>no</i> . Wenn die Datei nicht existiert, gilt dies nicht als Fehler; die Ftscript-Bearbeitung wird fortgesetzt. Bei Angabe von <i>yes</i> wird der Ftscript-Auftrag mit <i>ft_notExists</i> abgebrochen, wenn die Datei nicht existiert. Beim Wiederanlauf (siehe <a href="#">Abschnitt „Wiederanlauf“</a> ) wird der Ftscript-Auftrag mit <i>ft_recoveryFailed</i> abgebrochen. Dies kann auch beim Umschalten der Instanz erfolgen.
filenames	siehe <a href="#">Abschnitt „Dateinamen-Attribute“</a> .	

---

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <deleteFile name="hugo.trash">
    <partner name="UnixP_1" systemType="unix">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
      </transferAdmission>
    </partner>
    <directory name="frg_eis_05" />
  </deleteFile>
</ftscript>
```

Löscht die Datei *hugo.trash* im Verzeichnis *frg\_eis\_05* für die FTAC-Zugangsberechtigung *FTACADM1* auf dem Rechner *UnixP\_1*.

Fehler werden in diesem Beispiel nicht behandelt und führen zum Abbruch des Ftscripts.

---

## 3.8 directory

Mit *directory* definieren Sie einen Verzeichnispfad.

*directory* ist immer ein Kind-Element einer Ftsript-Aktivität. Wenn ein fernes Verzeichnis gemeint ist, spezifizieren Sie den Partner als weiteres Unterelement der Aktivität.

### Format

```
<directory id="ID" ref?="ref" dirnames >  
  comment?  
</directory>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
id	string	Eine eindeutige Id im aktuellen Kontext, unter der das Kontextobjekt referenziert wird.
ref?	string	Name des Verzeichnis-Kontextobjekts. Daten, die hier nicht vorhanden sind, werden von dem Verzeichnis-Kontextobjekt nach der Dereferenzierung übernommen.
dirnames	siehe <a href="#">Abschnitt „Verzeichnisnamen-Attribute“</a> .	

---

## 3.9 empty

Die Aktivität *empty* bewirkt nichts, wird jedoch formal benötigt, um in einem *faulthandler* einen Fehler ohne weitere Aktionen abzufangen (siehe [Abschnitt „faulthandler“](#)).

### Format

```
<empty>
  comment?
</empty>
```

### Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <transferFile>
    <context>
      <faulthandler>
        <default>
          <empty/>
        </default>
      </faulthandler>
    </context>
    <fromRemoteFile name="pack1.bin">
      <partner name="someHost">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
      <directory name="frg_eis_06"/>
    </fromRemoteFile>
    <toLocalFile name="target.bin">
      <directory name="frg_eis_06"/>
    </toLocalFile>
  </transferFile>
</ftscript>
```

Wenn bei *transferFile* Fehler auftreten, wird der Ablauf des Ftscripts trotzdem weitergeführt, d.h. der openFT-Script-Auftrag wird mit Status T beendet.

Bei „schweren“ Fehlern (siehe [Abschnitt „Schwere Ftscript-Fehlercodes“](#)) wird der openFT-Script-Auftrag mit dem entsprechenden Fehlercode beendet, da der (siehe [Abschnitt „faulthandler“](#)) *default faulthandler* nicht wirkt.

## 3.10 executeScript

Mit *executeScript* führen Sie ein Script aus.

Das Script wird im Zielsystem ausgeführt. Wenn Sie keinen Partner angeben, wird das Script auf dem lokalen System unter der Benutzerkennung des Ftscript-Aufrufers ausgeführt.

Folgende Kommando-Interpreter werden verwendet:

Betriebssystem	Kommando-Interpreter
Windows	Systemaufruf, d.h. es wird eine ausführbare Datei mit dem angegebenen Namen gesucht. Um z.B. ein Shell-Kommando auszuführen, ist <i>cmd /c</i> einzugeben.
Unix-System	<i>/bin/sh -c</i>
z/OS	TSO
BS2000	SDF

### Einschränkungen

1. Ein Script (z.B. bs2000Script, unixScript) ist jeweils auf eine Zeile (ein Kommando) und in der Länge auf 500 Zeichen beschränkt.
2. Es muss für das angesprochene Betriebssystem ein nicht-leeres Script angegeben sein.

### Format

```
<executeScript ref?="ID" repeatable?="true|false" >  
  comment?  
  context?  
  script?  
  bs2000Script?  
  unixScript?  
  windowsScript?  
  zosScript?  
  partner?  
</executeScript>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein Script-Kontextobjekt.

repeatable?	<u>true</u>   false	<p>Der Standardwert ist <i>true</i>. Das Script darf beim Wiederanlauf wiederholt werden.</p> <p>Bei Angabe von <i>false</i>: Das Script darf beim Wiederanlauf nicht wiederholt werden. Bei einem Wiederanlauf wird die Aktivität <i>executeScript</i> mit dem Fehlercode <i>ft_resumeForbidden</i> abgebrochen, wenn nicht feststellbar ist, ob dieses Script durchgelaufen ist.</p> <p>Eine Umschaltung der openFT-Instanz während des Script-Ablaufs wird nur für kurzlaufende Scripts unterstützt (siehe <a href="#">Abschnitt „Wiederanlauf“</a>).</p>
-------------	---------------------	--

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <list id="partnerList">
      <partner name="WindowsP_1" systemType="windows">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
      <partner name="UnixP_1" systemType="unix">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM2"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
    </list>
  </context>
  <foreach listRef="partnerList" selectType="partner" contextObject="partner">
    <executeScript>
      <unixScript><![CDATA[echo hello unix >frg_eis_07/demo.txt]]">
    </unixScript>
    <windowsScript><![CDATA[cmd /c echo 'hello windows'>frg_eis_07\demo.txt]]">
    </windowsScript>
    <partner ref="partner"/>
  </executeScript>
</foreach>
</ftscript>
```

Hier wird auf den Rechnern der Liste *partnerList* ein *executeScript* ausgeführt.

Je nach Betriebssystem werden die entsprechenden betriebssystemspezifischen Scripts ausgeführt. Wichtig ist die Angabe des Betriebssystems bei der Partnerdefinition.

---

## 3.11 fault

Mit *fault* brechen Sie die Eltern-Aktivität (und alle ihre laufenden Kind-Aktivitäten) mit einem selbst definierten Fehlercode ab und setzen die Ausführung im passenden *faulthandler* fort. Der *faulthandler* der Eltern-Aktivität wird zuerst durchlaufen.

Der Fehler wird mit dem passenden *faulthandler* (*default* oder *case*) abgefangen (siehe [Abschnitt „faulthandler“](#)). Die Aktivität des *faulthandler* wird ausgeführt.

Alle noch laufenden Aufträge zur Dateiübertragung, welche von der Eltern-Aktivität aus gestartet wurden, werden ebenfalls abgebrochen (*ft\_cancel*). Dies führt gegebenenfalls zur Ausführung des *remoteFailureScript* (siehe [Abschnitt „remoteFailureScript“](#)).

Kann dem Fehlercode kein *faulthandler* zugeordnet werden, wird das gesamte Script abgebrochen.

### Einschränkungen

Der Fehlercode darf nicht mit "ft\_" beginnen. Diese Fehlercodes sind für openFT-Script reserviert.

### Format

```
<fault code="faultcode">  
  comment?  
</fault>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
code	Text	Der Fehlercode, der in einem <i>faulthandler</i> abgefangen werden kann.

### Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<ftscript version="1">  
  <parallel>  
    <context>  
      <partner id="remote" name="UnixP_1">  
        <transferAdmission>  
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>  
        </transferAdmission>  
      </partner>
```

```

<faulthandler>
  <case code="intercept">
    <deleteFile name="target1.bin">
      <partner ref="remote"/>
      <directory name="frg_eis_08NotAvailable"/>
    </deleteFile>
    <deleteFile name="target2.bin">
      <partner ref="remote"/>
      <directory name="frg_eis_08"/>
    </deleteFile>
  </case>
</faulthandler>
</context>
<transferFile>
  <context>
    <faulthandler>
      <default>
        <fault code="intercept"/>
      </default>
    </faulthandler>
  </context>
  <fromLocalFile name
    "W:/openFT/ftscript/Test/data/small/bin.mp3"/>
  <toRemoteFile name="target1.bin">
    <partner ref="remote"/>
    <directory name="frg_eis_08NotAvailable"/>
  </toRemoteFile>
</transferFile>    <transferFile>
  <context>
    <faulthandler>
      <default>
        <fault code="intercept"/>
      </default>
    </faulthandler>
  </context>
  <fromLocalFile name
    "W:/openFT/ftscript/Test/data/large/bin.mp3"/>
  <toRemoteFile name="target2.bin">
    <partner ref="remote"/>
    <directory name="frg_eis_08"/>
  </toRemoteFile>
</transferFile>
</parallel>
</ftscript>

```

---

Es werden zwei Dateiübertragungen parallel ausgeführt.

Tritt bei einer der Übertragungen ein Fehler auf, wird dieser auf den Fehlercode *intercept* abgebildet. Dieser wird im *faulthandler* abgefangen.

Die andere Dateiübertragung wird abgebrochen (*ft\_cancel*).

Beide Zielformate werden im *faulthandler* gelöscht. Hierbei auftretende Fehler werden ignoriert.

Mit diesem Script erreichen entweder beide Dateien oder keine der Dateien ihr Ziel.

**i** Ist für die über *ft\_cancel* abgebrochene Dateiübertragung ein *remoteFailureScript* definiert, kann dieses noch laufen, während der *faulthandler* bereits aktiv ist.

---

## 3.12 faulthandler

Der *faulthandler* wird analysiert, wenn in der ihn beinhaltenden Aktivität ein Fehler auftrat oder die Aktivität durch eine Kind-Aktivität in den Zustand „Fehler“ übergang (siehe [Abschnitt „Ausführung eines Ftscripts“](#)).

Der *faulthandler* wird angewendet, wenn in ihm eine *case* Aktivität mit dem entsprechenden Fehlercode definiert ist, oder, falls es sich nicht um einen „schweren“ Fehler handelt, eine *default* Aktivität (siehe [Abschnitt „Schwere Ftscript-Fehlercodes“](#)).

Diese *case* oder *default* Aktivität ersetzt dann die Aktivität, in der der *faulthandler* steht, übernimmt deren Kontextobjekte und wird ausgeführt.

Tritt beim Ablauf der *case* bzw. *default* Aktivität ein Fehler auf, so wird der ursprüngliche *faulthandler* nicht mehr berücksichtigt, sondern ein passender *faulthandler* in ihrem eigenen Kontext oder im Kontext ihrer Eltern-Aktivitäten.

### Format

```
<faulthandler>
  comment?
  (case* default) | (case+ default?)
</faulthandler>
```

### Attribute

Siehe [Abschnitt „case“](#).

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <partner id="RemotePartner" name="D018S011">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="p11111111"/>
      </transferAdmission>
    </partner>
  </context>
  <transferFile>
    <context>
      <file id="source" name="source.bin"/>
      <file id="target" name="target.bin">
        <partner ref="RemotePartner"/>
      </file>
      <faulthandler>
        <default>
          <transferFile>
            <context>
              <partner id="RemotePartner" name="D018S022">
                <transferAdmission>
                  <ftacAdmission ftacAdmission="p22222222"/>
                </transferAdmission>
              </partner>
            </context>
            <fromLocalFile ref="source"/>
            <toRemoteFile ref="target"/>
          </transferFile>
        </default>
      </faulthandler>
    </context>
    <fromLocalFile ref="source"/>
    <toRemoteFile ref="target"/>
  </transferFile>
</ftscript>
```

In diesem Beispiel soll die lokale Datei *source.bin* nach *D018S011/target.bin* kopiert werden. Tritt beim *transferFile* ein impliziter Fehler auf, wird die Datei nach *D018S022/target.bin* kopiert. Das Kontextobjekt mit der Id *Remote Partner* wird dabei überdeckt. Tritt bei dieser Aktivität erneut ein Fehler auf, wird das Ftscript abgebrochen.

---

### 3.12.1 case

Die in *case* beschriebene Aktivität wird ausgeführt, wenn in Ihrer Liste von Fehlercodes der aktuelle Fehlercode gefunden wird. Die *case* Aktivität ersetzt die Aktivität, in der der *ffaulthandler* steht.

Die Kontextobjekte der ersetzten Aktivität werden in den Kontext der *case* Aktivität kopiert, sofern noch nicht vorhanden. Die Kontexte der Kind-Aktivitäten (auch die, in denen der Fehler aufgetreten ist) sind nicht mehr zugänglich.

Zum Ablauf siehe auch [Abschnitt „sequence“](#).

#### Format

```
<case code="codelist" >
  comment?
  context?
  Aktivität+
</case>
```

#### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
code	codelist	Eine Liste von Fehlercodes, für die diese <i>case</i> Aktivität ausgeführt werden soll. Die einzelnen Fehlercodes sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Sie können hier „normale“ Ftscript-Fehlercodes (siehe " <a href="#">Normale Ftscript-Fehlercodes</a> ") und „schwere“ Ftscript-Fehlercodes (siehe " <a href="#">Schwere Ftscript-Fehlercodes</a> ") verwenden, oder einen selbstdefinierten Fehlercode, den Sie mit der <i>fault</i> Aktivität erzeugen.

---

### 3.12.2 default

Wenn der aktuelle Fehlercode in keinem der *case* Elemente gefunden wird, wird die *default* Aktivität ausgeführt.

Dies gilt für alle Fehlercodes mit Ausnahme der „schweren“ Ftscript-Fehlercodes (siehe [Abschnitt „Schwere Ftscript-Fehlercodes“](#)), für die der *default* Zweig des *faulthandler* nicht berücksichtigt wird.

Die *default* Aktivität ersetzt die Aktivität, in der der *faulthandler* steht.

Die Kontextobjekte der ersetzten Aktivität werden in den Kontext der *default* Aktivität kopiert, sofern noch nicht vorhanden. Die Kontexte der Kind-Aktivitäten (auch die, in denen der Fehler aufgetreten ist) sind nicht mehr zugänglich.

Zum Ablauf siehe auch [Abschnitt „sequence“](#).

#### Format

```
<default>
  comment?
  context?
  Aktivität*
</default>
```

---

## 3.13 file

Mit *file* definieren Sie eine Datei.

Eigenschaften einer Datei:

- Die Datei hat einen System-spezifischen Namen.
- Die Datei liegt auf einem konkreten System (*partner*) in einem konkreten Verzeichnis (*directory*). Wenn kein Partner angegeben ist, liegt sie im lokalen System.

### Einschränkungen

Es gelten die Einschränkungen für *filenames* und *directory* (siehe Abschnitte „[Dateinamen-Attribute](#)“ und „[Verzeichnisnamen-Attribute](#)“).

### Format

```
<file id="ID" ref?="ref" filenames >
  comment?
  partner?
  directory?
</file>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
id	string	Eine eindeutige Id im aktuellen Kontext, unter der das Kontextobjekt referenziert wird.
ref?	string	Name eines anderen Datei-Kontextobjekts.
filenames	siehe <a href="#">Abschnitt „Dateinamen-Attribute“</a> .	

## 3.14 foreach

Mit *foreach* führen Sie eine Sequenz für jedes Element einer Liste aus (siehe [Abschnitt „list“](#)). Für jedes Element der selektierten Liste werden die Kind-Elemente von *foreach* als Sequenz ausgeführt.

Sie können festlegen, ob die Sequenzen nacheinander (in der Reihenfolge der Listenelemente) oder parallel ausgeführt werden.

### Format

```
<foreach listRef="ID" contextObject="ID" execute?=  
"parallel|sequential"  
      selectType="file|partner|directory" direction?=  
"forward|reverse" >  
  comment?  
  context?  
  Aktivität+  
</foreach
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
listRef	string	Name eines gültigen Kontextobjekts vom Typ <i>list</i> .
contextObject	string	Name des <i>foreach</i> Kontextobjekts, das den Wert des aktuellen Listenelements annimmt. Dies darf im <i>foreach</i> Kontext nicht definiert sein. Es wird implizit definiert. Der Typ des Kontextobjekts entspricht dem im Attribut <i>selectType</i> eingestellten Typ.
execute?	parallel   <u>sequential</u>	Der Standardwert ist <i>sequential</i> . Die Sequenzen werden nacheinander ausgeführt. Bei Angabe von <i>parallel</i> werden die Sequenzen parallel gestartet.
selectType	partner   file   directory	Filtert die Elemente des angegebenen Typs aus der Liste. Es wird nur über die gefilterten Elemente iteriert.
direction?	<u>forward</u>   reverse	Der Standardwert ist <i>forward</i> . Die Liste wird vorwärts abgearbeitet. Bei Angabe von <i>reverse</i> wird die Liste rückwärts abgearbeitet.

---

## Beispiele

### 1. Dateien verteilen

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <list id="FileList">
      <file name="bin.mp3"/>
      <file name="text.txt"/>
    </list>
    <list id="HostList">
      <partner name="UnixP_1" systemType="unix">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
      <partner name="WindowsP_1" systemType="windows">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM2"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
    </list>
  </context>
  <foreach listRef="HostList" selectType="partner"
    contextObject="partner" execute="parallel">
    <foreach listRef="FileList" selectType="file"
      contextObject="file" execute="parallel">
      <transferFile>
        <fromLocalFile ref="file">
          <directory name="W:/openFT/ftscript/Test/data/large"/>
          <autoDataSpec binPattern="*.mp3" charPattern="*.txt"/>
        </fromLocalFile>
        <toRemoteFile ref="file">
          <partner ref="partner"/>
          <directory name="frg_eis_09"/>
        </toRemoteFile>
      </transferFile>
    </foreach>
  </foreach>
</ftscript>
```

Es werden die Dateien *bin.mp3* und *text.txt* auf zwei Rechner kopiert.

Die Datei- und Rechnerlisten werden im Beispiel als Kontextobjekte definiert.

Die Dateiliste kann auch z.B. durch ein *listDirectory* definiert werden (siehe [Abschnitt „listDirectory“](#)).

---

Es wird eine doppelte *foreach* Sequenz verwendet. Die äußere Sequenz durchläuft alle Rechner, die innere Sequenz durchläuft alle Dateien. Die Verbindung zu den Rechnern findet parallel statt, die Dateien werden ebenfalls parallel zu jedem Rechner übertragen.

*autoDataSpec* unterscheidet zwischen Text- und Binärdateien (siehe [Abschnitt „autoDataSpec“](#)).

Wenn das Script ausgeführt ist, sind die Dateien auf alle Rechner verteilt.

Da im Beispiel kein *faultHandler* verwendet wurde, bricht das Script bei einem Fehler ab.

## 2. Dateibaum kopieren

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <partner id="remote" name="UnixP_1">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
      </transferAdmission>
    </partner>
  </context>
  <listDirectory name="*//*" listObject="Flist">
    <partner ref="remote"/>
    <baseDir name="frg_eis_11"/>
  </listDirectory>
  <foreach listRef="Flist" selectType="directory"
    contextObject="creDir" execute="sequential">
    <createDirectory ref="creDir">
      <baseDir name="frg_eis_11"/>
    </createDirectory>
  </foreach>
  <foreach listRef="Flist" selectType="file"
    contextObject="file" execute="parallel">
    <transferFile>
      <fromRemoteFile ref="file">
        <partner ref="remote"/>
        <directory name="frg_eis_11"/>
      </fromRemoteFile>
      <toLocalFile ref="file">
        <directory name="frg_eis_11"/>
      </toLocalFile>
    </transferFile>
  </foreach>
</ftscript>
```

Im Verzeichnis *frg\_eis\_11* des Rechners *UnixP\_1* wird der Dateibaum *\*/\** in das Verzeichnis *frg\_eis\_11* der lokalen Kennung kopiert.

In der ersten *foreach* Sequenz werden alle (notwendigen) Verzeichnisse sequentiell mit *createDirectory* angelegt. *listDirectory* liefert für das Verzeichnis *frg\_eis\_11/a/b/c* der Reihe nach die Verzeichnisse *a*, *a/b* und *a/b/c* (*frg\_eis\_11* selbst ist mit *baseDir* als Basisverzeichnis definiert). Ein Verzeichnis kann erst angelegt werden, wenn das Eltern-Verzeichnis existiert.

In der zweiten *foreach* Sequenz werden die Dateien parallel kopiert, da nun alle Zielverzeichnisse vorhanden sind.

### 3. Dateibaum löschen

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <partner id="remote" name="UnixP_1">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
      </transferAdmission>
    </partner>
  </context>
  <listDirectory name="frg_eis_10/**/*" listObject="Flist">
    <partner ref="remote"/>
  </listDirectory>
  <foreach listRef="Flist" selectType="file"
    contextObject="delFile" execute="parallel">
    <deleteFile ref="delFile">
      <partner ref="remote"/>
    </deleteFile>
  </foreach>
  <foreach listRef="Flist" selectType="directory"
    contextObject="delDir" execute="sequential"
    direction="reverse">
    <deleteDirectory ref="delDir">
      <partner ref="remote"/>
    </deleteDirectory>
  </foreach>
</ftscript>
```

Im Beispiel wird unter der FTAC-Zugangsberechtigung *FTACADM1* auf dem Rechner *UnixP\_1* alles im Verzeichnis *frg\_eis\_10* gelöscht.

Mit *listDirectory* (siehe [Abschnitt „listDirectory“](#)) werden durch das Suchmuster *\*\*/\** alle Dateien und Verzeichnisse rekursiv ermittelt. Die Reihenfolge in der die Verzeichnisse aufgelistet werden, entspricht der zu deren Erzeugung notwendigen Reihenfolge (d.h. die umgekehrte Reihenfolge ist zum Löschen notwendig).

In der ersten *foreach* Sequenz werden alle Dateien parallel gelöscht. Nicht existierende Dateien werden ignoriert. Fehler beim Löschen einer Datei führen zum Abbruch des Scripts.

In der zweiten *foreach* Sequenz werden die leeren Verzeichnisse rückwärts gelöscht, weil die Verzeichnisse zum Löschen mit *deleteDirectory* leer sein müssen (siehe [Abschnitt „deleteDirectory“](#)). Nicht existierende Verzeichnisse werden ignoriert. Andere Fehler führen zum Abbruch des Scripts.

Wenn das Script ausgeführt ist, ist das Verzeichnis *frg\_eis\_10* auf dem Rechner *UnixP\_1* leer.

---

## 3.15 ftscript

*ftscript* ist das Wurzel-Element des Scripts.

Das Element entspricht einer *sequence* Aktivität (siehe [Abschnitt „sequence“](#)).

### Format

```
<ftscript version="1">  
  comment?  
  context?  
  Aktivität+  
</ftscript>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
version	1	Fester Wert, der die Ftscript-Version beschreibt.

### Beispiel

Siehe beliebiges Beispiel im vorliegenden Handbuch.

---

## 3.16 list

Eine Liste enthält mehrere Elemente vom Typ *partner*, *directory* oder *file*.

Eine Liste können Sie auch mit *listDirectory* erzeugen (siehe [Abschnitt „listDirectory“](#)).

Mit *foreach* können Sie über die Elemente der Liste iterieren (siehe [Abschnitt „foreach“](#)).

### Format

```
<list id="ID" >
  comment?
  ( partner | directory | file )*
</list>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
id	string	Eine eindeutige Id im aktuellen Kontext, unter der das Kontextobjekt referenziert wird.

### Beispiel

Siehe [Abschnitt „foreach“](#).

## 3.17 listDirectory

Mit *listDirectory* listen Sie Dateien und Verzeichnisse auf. Die gefundenen Datei- oder Verzeichnisnamen werden in einer Liste zusammengefasst. Die Liste wird in einem Kontextobjekt mit der angegebenen *listObject-Id* in den Eltern-Kontext eingeblendet. Dort ist das Kontextobjekt nach dem Ausführen der *listDirectory* Aktivität verfügbar. Tritt bei der Ausführung von *listDirectory* ein Fehler auf, ist das Objekt nicht verfügbar.

**i** Ein *listDirectory* als direktes Kind-Element einer *parallel* Aktivität ergibt keine verwendbare Ergebnisliste (siehe [Abschnitt „parallel“](#)).

Mit *baseDir* (siehe [Abschnitt „baseDir“](#)) können Sie ein Basisverzeichnis festlegen, von dem aus *listDirectory* ausgeführt wird.

Das Basisverzeichnis selber wird nicht als Ergebnis aufgelistet.

Datei- oder Verzeichnisnamen dürfen maximal 512 Zeichen lang sein. Dies wird vor der Ausführung des Ftscript überprüft. Die Länge des resultierenden Datei- oder Verzeichnisnamens (*baseDir* und *dirnames* oder *baseDir* + *filenames*) ist durch das angesprochene Betriebssystem und die openFT-Version begrenzt. Die Länge ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen plus 1 Zeichen, wenn *baseDir* nicht mit einem „/“ endet. Die Überprüfung findet während des Ftscript-Laufes statt.

Weitere Informationen dazu entnehmen Sie dem [Abschnitt „Datei- und Verzeichnisnamenangeben“](#).

**i** Sie können das Wildcard-Symbol `/**` verwenden, um einen Verzeichnisbaum vollständig aufzulisten.

### Format

```
<listDirectory listObject="ID" dirnames >
  comment?
  context?
  partner?
  baseDir?
</listDirectory>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein Verzeichnis-Kontextobjekt.
listObject	string	Name des <i>list</i> Kontextobjekts, welches in den Eltern-Kontext eingeblendet wird. Es darf kein Kontextelement mit diesem Namen existieren.
dirnames		siehe <a href="#">Abschnitt „Verzeichnisnamen-Attribute“</a> . Um einen Verzeichnisbaum vollständig aufzulisten, können Sie das Wildcard-Symbol <code>/**</code> am Ende des Namens verwenden.

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <list id="RemoteHostList">
      <partner name="UnixP_1">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
      <partner name="WindowsP_1">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM2"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
    </list>
  </context>
  <listDirectory listObject="FileList">
    <baseDir name="W:/openFT/ftscript/Test/multi"/>
  </listDirectory>
  <foreach listRef="RemoteHostList" selectType="partner"
    contextObject="RemoteHost" execute="parallel">
    <foreach listRef="FileList" selectType="file"
      contextObject="File" execute="parallel">
      <transferFile>
        <fromLocalFile ref="File">
          <directory name="W:/openFT/ftscript/Test/multi"/>
        </fromLocalFile>
        <toRemoteFile ref="File">
          <partner ref="RemoteHost"/>
          <directory name="frg_eis_12/local/bin"/>
        </toRemoteFile>
      </transferFile>
    </foreach>
  </foreach>
</ftscript>
```

Im Beispiel werden aus dem lokalen Verzeichnis *W:/openFT/ftscript/Test/multi/* alle Dateien in das Kontextobjekt *FileList* geschrieben.

In der Liste stehen nur die Dateinamen, nicht das *baseDir*-Verzeichnis.

Die Dateien werden parallel auf alle Rechner der *RemoteHostList* nach *frg\_eis\_12/local/bin/* verteilt.

Das Kontextobjekt *FileList* aus der *listDirectory* Aktivität wird in den Kontext des Eltern-Elements (im Beispiel *ftscript*) eingeblendet.

---

## 3.18 parallel

Mit *parallel* führen Sie alle Aktivitäten „gleichzeitig“ und voneinander unabhängig aus. Eine „echte Gleichzeitigkeit“ (wie beispielsweise beim Zeitscheibenverfahren) ist jedoch nicht implementiert.

Die *parallel* Aktivität wird beendet, wenn alle Kind-Aktivitäten beendet sind. Wenn eine Kind-Aktivität einen Fehler ausgibt, werden noch laufende Kind-Aktivitäten abgebrochen.

Die Ergebnisse der einen Kind-Aktivität sind nicht in den anderen Kind-Aktivitäten sichtbar.

Eine Übergabe von Kontextobjekten in den Eltern-Kontext ist momentan nicht vorgesehen. Daher werden entstandene Kontextobjekte bei der *parallel* Aktivität verworfen.

**i** Ein *listDirectory* als direktes Kind-Element einer *parallel* Aktivität liefert daher keine verwendbare Ergebnisliste (siehe [Abschnitt „listDirectory“](#)).

*parallel* bezieht sich auf die parallele Bearbeitung der Aktivitäten durch openFT-Script. Die maximale Anzahl der tatsächlich parallel laufenden Dateiübertragungen wird durch das Verbindungslimit und das Prozesslimit von openFT beschränkt (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle", Kommando *ftmodo*). Um Ressourcen zu schonen, stellt openFT-Script nur so viele Aufträge gleichzeitig ins Auftragsbuch, dass dieses Verbindungslimit nicht überschritten wird. Die Reihenfolge, in der die Aufträge abgearbeitet werden, ist bei *parallel* beliebig.

Auch synchrone Aktivitäten wie *deleteScript* werden im Rahmen einer *parallel* Aktivität nicht unbedingt alle gleichzeitig gestartet. Die maximale Anzahl ist begrenzt (standarmäßig 250, kann aber durch das Kommando *ftmodsuo* geändert werden), damit nicht zuviele Threads aufgebaut werden müssen.

**i** Die openFT-Betriebsparameter Verbindungslimit und Prozesslimit steuern die gleichzeitige oder sequenzielle Abarbeitung von Aufträgen aus dem Auftragsbuch, und beeinflussen damit die tatsächliche Parallelität sowie Performance und Ressourcenverbrauch Ihres openFT-Script-Auftrags.

### Format

```
<parallel>
  comment?
  context?
  Aktivität+
</parallel>
```

---

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <parallel>
    <transferFile>
      <fromLocalFile name=
"W:/openFT/ftscript/Test/data/large/text.txt" data="char"/>

      <toRemoteFile name="text.txt">
        <partner name="UnixP_1">
          <transferAdmission>
            <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
          </transferAdmission>
        </partner>
        <directory name="frg_eis_13"/>
      </toRemoteFile>
    </transferFile>
    <transferFile>
      <fromLocalFile name=
"W:/openFT/ftscript/Test/data/large/bin.mp3" data="bin"/>
      <toRemoteFile name="bin.mp3">
        <partner name="WindowsP_1">
          <transferAdmission>
            <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM2"/>
          </transferAdmission>
        </partner>
        <directory name="frg_eis_13"/>
      </toRemoteFile>
    </transferFile>
  </parallel>
</ftscript>
```

Die Dateien *text.txt* und *bin.mp3* werden „gleichzeitig“ ausgeliefert.

Tatsächlich werden die Aufträge zur Dateiübertragung „gleichzeitig“ an openFT gesendet. Wenn genügend Kapazitäten frei sind, werden sie gleichzeitig ausgeführt.

## 3.19 partner

Mit *partner* spezifizieren Sie den Partner, für den die Aktivität gilt oder wo die Datei oder das Verzeichnis zu finden ist.

Wenn ein Partner angegeben ist, gilt dieser immer als fernes System, auch wenn der eigene Rechner und die eigene Benutzerkennung adressiert ist. Wenn Sie keinen Partner angeben, bezieht sich die Aktivität auf die aktuelle Benutzerkennung auf dem lokalen Rechner.

Nach der Dereferenzierung muss der Partner eine Übertragungsberechtigung (siehe [Abschnitt „transferAdmission“](#)) haben.

### Format

```
<partner id="ID" ref?="ref" name="name" systemType?="any|unix|windows|zos|bs2000">
  comment?
  transferAdmission
  processingAdmission?
</partner>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
id	string	Eindeutige Id im aktuellen Kontext, unter der dieses Kontextobjekt referenziert wird.
ref	string	Referenziert ein Kontextobjekt vom Typ Partner. Nach der Dereferenzierung muss der Partner eine Übertragungsberechtigung haben (siehe <a href="#">Abschnitt „transferAdmission“</a> ).
name	string	Name des Partnersystems. Zulässig sind TNS- und DNS-Namen. IPv4- und IPv6-Adressen beginnen mit %IP (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").
systemType?	<u>any</u>   unix   windows   zos   bs2000	Der Standardwert ist <u>any</u> . Gibt den Systemtyp des Partners an. Der Systemtyp wird nicht automatisch bestimmt. Wenn kein Systemtyp angegeben ist, werden anstelle der System-spezifischen Daten (z.B. unixname) die allgemeinen Daten (z.B. name) verwendet.

---

### 3.19.1 processingAdmission

Mit *processingAdmission* vergeben Sie die Ausführungsberechtigung für Scripts.

**i** Momentan wird *processingAdmission* nicht unterstützt. Das Attribut kann angegeben werden, hat jedoch keine Auswirkungen.

#### Format

```
<processingAdmission userId?="user" userAccount?="account"
  userPassword?="passwort" >
  comment?
</processingAdmission>
```

#### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
userId?	string	Benutzerkennung. Muss nicht angegeben werden, wenn die <i>transferAdmission</i> verwendet wird ( <a href="#">Abschnitt „transferAdmission“</a> ).
userAccount?	string	Abrechnungsinformation.
userPassword?	string	Passwort der Benutzerkennung.

---

### 3.19.2 transferAdmission

Mit *transferAdmission* vergeben Sie die Berechtigung zur Dateiübertragung.

#### Format

```
<transferAdmission>  
  comment?  
  ftacAdmission | userAdmission  
</transferAdmission>
```

---

### 3.19.2.1 ftacAdmission

Mit *ftacAdmission* geben Sie die Berechtigung in Form der FTAC-Zugangsberechtigung an.

#### Format

```
<ftacAdmission ftacAdmission="ftac" />
```

#### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ftacAdmission	string	FTAC-Zugangsberechtigung (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").

---

### 3.19.2.2 userAdmission

Mit *userAdmission* geben Sie die Berechtigung in Form der Login-/LOGON-Zugangsdaten an (Benutzerkennung, Passwort und Account).

**i** Vermeiden Sie die *userAdmission* in dieser Version. openFT-Script erfordert die Angabe des Passworts im Klartext. Wenn möglich, verwenden Sie stattdessen die sicherere *ftacAdmission*.

#### Format

```
<userAdmission userId="userId" userAccount?="account"
  userPassword?="password" >
  comment?
</userAdmission>
```

#### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
userId	string	Benutzerkennung.
userAccount?	string	Abrechnungsinformation.
userPassword?	string	Passwort der Benutzerkennung.

---

## 3.20 script

Mit *script* geben Sie einen Textstring an, der als Betriebssystem-Kommando ausgeführt werden soll. Ein Kontextobjekt vom Typ *script* kann in der *executeScript* Aktivität oder von *remoteSuccessScript* oder *remoteFailureScript* referenziert werden.

Das Kommando muss für jedes Betriebssystem in der betriebssystemspezifischen Syntax geschrieben sein. Sie können in einem *script* Objekt für jedes Betriebssystem einen anderen Textstring angeben.

openFT-Script wählt den auszuführenden Textstring gemäß der Angabe des Betriebssystems in der Partner-Definition oder gemäß dem lokalen Betriebssystem. Ist das Betriebssystem nicht bekannt oder kein zum Betriebssystem passendes *script* angegeben, wird der mit *script* bezeichnete Textstring ausgeführt.

Der Textstring (das *script*) wird beim *ftshwact*-Kommando vollständig ausgegeben. Wenn dieser String Passwörter oder ähnliche, sicherheitsrelevante Information enthält (z.B. bei einem *ncopy*-Kommando), dann werden diese mit dem *ftshwact*-Kommando angezeigt.

Ein Rückgabewert ungleich Null wird als Fehler interpretiert und führt zum *ft\_scriptError*.

### Einschränkungen

1. Ein Script (z.B. *bs2000Script*, *unixScript*) ist jeweils auf eine Zeile (ein Kommando) und in der Länge auf 500 Zeichen beschränkt.
2. In dieser Version ist das Script nicht parametrisierbar.

### Format

```
<script id="ID" ref?="ID" repeatable?=true|false" >
  comment?
  script?
  bs2000Script?
  unixScript?
  windowsScript?
  zosScript?
  partner?
</script>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
id	string	Eindeutige Id im aktuellen Kontext, unter der dieses Kontextobjekt referenziert wird.
ref	string	Id eines anderen Script-Objekts.

---

repeatable?	<u>true</u>   false	Der Standardwert ist <i>true</i> . Das Script darf beim Wiederanlauf wiederholt werden. Bei Angabe von <i>false</i> darf das Script nicht wiederholt werden. Kann beim Wiederanlauf nicht festgestellt werden, ob das Ftscript gelaufen ist, wird das gesamte Ftscript abgebrochen.
-------------	---------------------	--

### Beispiele

Siehe [Abschnitt „executeScript“](#).

---

## 3.21 sequence

Mit *sequence* führen Sie die Aktivitäten einer Sequenz nacheinander in angegebener Reihenfolge aus.

Jede Kind-Aktivität kann die Ergebnisse der voran gegangenen Kind-Aktivitäten nutzen. Wenn durch eine Aktivität dem *sequence* Kontext neue Kontextobjekte hinzugefügt werden (z.B. *transferFile/toLocalTmpFile* oder *listDirectory*), können die folgenden Aktivitäten auf die neuen Daten zugreifen.

### Format

```
<sequence>
  comment?
  context?
  Aktivität+
</sequence>
```

### Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <sequence>
    <transferFile>
      <fromLocalFile name=
        "W:/openFT/ftscript/Test/data/small/text.txt" data="char"/>
      <toRemoteFile name="text.txt">
        <partner name="UnixP_1">
          <transferAdmission>
            <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
          </transferAdmission>
        </partner>
        <directory name="frg_eis_14"/>
      </toRemoteFile>
    </transferFile>
    <transferFile>
      <fromLocalFile name=
        "W:/openFT/ftscript/Test/data/large/bin.mp3" data="bin"/>
      <toRemoteFile name="bin.mp3">
        <partner name="WindowsP_1">
          <transferAdmission>
            <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM2"/>
          </transferAdmission>
        </partner>
        <directory name="frg_eis_14"/>
      </toRemoteFile>
    </transferFile>
  </sequence>
</ftscript>
```

---

Die Dateien *text.txt* und *bin.mp3* werden nacheinander ausgeliefert.

Zuerst wird der erste Auftrag in das Auftragsbuch gestellt. Wenn dieser abgeschlossen ist und keine Fehlermeldung ausgelöst wurde, wird der zweite Auftrag in das Auftragsbuch gestellt.

---

## 3.22 transferFile

Mit *transferFile* führen Sie eine Dateiübertragung aus. *transferFile* startet die Dateiübertragung und wartet innerhalb von *ftscript* auf das Ende der Dateiübertragung.

Die Dateiübertragung selbst ist wiederanlauffähig.

Wenn Sie *remoteSuccessScript* (siehe [Abschnitt „remoteSuccessScript“](#)) oder *remoteFailureScript* (siehe [Abschnitt „remoteFailureScript“](#)) angeben, wird anschließend auf dem fernen Rechner das entsprechende Script ausgeführt. Für die lokalen Scripts sollten Sie *faulthandler* (siehe [Abschnitt „faulthandler“](#)) oder *executeScript* (siehe [Abschnitt „executeScript“](#)) verwenden (Beispiel siehe "transferFile").

### Arten der Dateiübertragung

Mit *transferFile* können Sie Dateien folgendermaßen übertragen:

- Dateiübertragungen von „remote“ nach „local“ (*fromRemoteFile toLocalFile*)
- Dateiübertragungen von „local“ nach „remote“ (*fromLocalFile toRemoteFile*)
- Dateiübertragungen von „remote“ nach „remote“ sind über zwei aufeinander folgende (sequenzielle) *transferFile* Aktivitäten zu realisieren, z.B. in einer *sequence* Aktivität:
  - Dateiübertragung von „remote“ nach „localTmp“ (*fromRemoteFile toLocalTmpFile*)
  - Dateiübertragung von „localTmp“ nach „remote“ (*fromLocalTmpFile toRemoteFile*)

### Einschränkungen

1. Nach der Dereferenzierung müssen *fromRemoteFile* und *toRemoteFile* eine Partnerangabe besitzen.
2. Die Elemente *fromLocalFile* und *toLocalFile* dürfen nach der Dereferenzierung keine Partnerangabe besitzen.
3. Mit *transferFile* können Sie keine Dateiübertragungen von „local“ nach „local“ ausführen.

**i** Für Dateiübertragungen von „local“ nach „local“ verwenden Sie ein entsprechendes Script (*copy*) oder geben Sie eine der beiden Dateien als „remote“ und den lokalen Rechner als Partner an (*transferAdmission* angeben).

### Format

```
<transferFile compress?="none|byteRep|zip" writeMode?=
"replace|new|extend" transparentMode?="true|false"
dataEncryption?="yes|no|onlyDataIntegrity">
  comment?
  context?
  ( (fromRemoteFile    toLocalFile)      |
    (fromLocalFile    toRemoteFile)     |
    (fromRemoteFile    toLocalTmpFile)  |
    (fromLocalTmpFile toRemoteFile)     )
  remoteSuccessScript?
  remoteFailureScript?
</transferFile>
```

## Attribute

Name	Wert	Bedeutung
compress?	<u>none</u>   byteRep   zip	Der Standardwert ist <i>none</i> . Die Datei wird nicht komprimiert. Bei Angabe von <i>byteRep</i> werden gleiche Zeichen in Folge komprimiert. Bei Angabe von <i>zip</i> wird zipkomprimiert.
writeMode?	<u>replace</u>   new   extend	Der Standardwert ist <i>replace</i> . Eine existierende Datei wird überschrieben. Existiert die Datei nicht, wird sie angelegt. Bei Angabe von <i>extend</i> werden die Daten an die angegebene Datei angehängt. Existiert die Datei nicht, wird sie angelegt. Bei Angabe von <i>new</i> wird eine neue Datei erzeugt. Existiert bereits eine Datei mit diesem Namen, wird die Aktivität mit dem Fehler <i>ft_exist</i> abgebrochen.
transparentMode?	true   <u>false</u>	Der Standardwert ist <i>false</i> . Die Datei wird standardmäßig übertragen. Bei Angabe von <i>true</i> wird transparent übertragen (z.B. bei Übertragungen von einem BS2000-System zu einem anderen BS2000-System über Windows-/Unix-System).
dataEncryption?	yes   <u>no</u>   onlyDataIntegrity	Der Standardwert ist <i>no</i> . Die Benutzerdaten werden nicht verschlüsselt. Bei Angabe von <i>yes</i> werden die Benutzerdaten verschlüsselt (Einstellungen siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle"). Bei Angabe von <i>onlyDataIntegrity</i> wird nur die Datenintegrität überprüft.

## Beispiele

### 1. Dateiübertragung mit *remoteSuccessScript* / *remoteFailureScript*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <script id="everything ok">
      <unixScript><![CDATA[echo everything ok
        >frg_eis_15/status.txt]]>
    </unixScript>
    <windowsScript>
      <![CDATA[cmd /c "echo everything ok"
        >frg_eis_15\status.txt]]>
    </windowsScript>
  </script>
  <script id="something failed">
    <unixScript><![CDATA[echo something failed
      frg_eis_15/status.txt]]>
```

```

</unixScript>
<windowsScript>
  <![CDATA[cmd /c echo something failed
    >frg_eis_15\status.txt]]>
</windowsScript>
</script>
<partner id="remote" name="UnixP_1" systemType="unix">

  <transferAdmission>
    <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
  </transferAdmission>
</partner>
</context>
<sequence>
  <context>
    <faulthandler>
      <default>
        <executeScript ref="something failed"/>
      </default>
    </faulthandler>
  </context>
  <transferFile>
    <fromRemoteFile name="bin.mp3">
      <partner ref="remote"/>
      <directory name="frg_eis_15"/>
    </fromRemoteFile>
    <toLocalFile name="bin.mp3">
      <directory name="frg_eis_15"/>
    </toLocalFile>
    <remoteSuccessScript ref="everything ok"/>
    <remoteFailureScript ref="something failed"/>
  </transferFile>
  <executeScript ref="everything ok"/>
</sequence>
<transferFile writeMode="extend">
  <fromRemoteFile name="status.txt" data="char">
    <partner ref="remote"/>
    <directory name="frg_eis_15"/>
  </fromRemoteFile>
  <toLocalFile name="status.txt">
    <directory name="frg_eis_15"/>
  </toLocalFile>
</transferFile>
</ftscript>

```

Es werden die Datei *bin.mp3* vom Partner *remote* in die lokale Datei *bin.mp3* übertragen. Anschließend wird die Datei *status.txt* mit folgendem Inhalt erzeugt:

- bei korrekter Übertragung

```
everything ok  
everything ok
```

- im Fehlerfall

```
something failed  
something failed
```

Wenn beim Zusammensetzen der Datei *status.txt* Fehler auftreten, führt dies zum Abbruch des Scripts.

## 2. Dateiübertragung von „remote“ nach „remote“

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<ftscript version="1">  
  <context>  
    <partner id="remotel" name="UnixP_1">  
      <transferAdmission>  
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>  
      </transferAdmission>  
    </partner>  
    <partner id="remote2" name="WindowsP_1">  
      <transferAdmission>  
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM2"/>  
      </transferAdmission>  
    </partner>  
  </context>  
  <transferFile>  
    <fromRemoteFile name="data.txt">  
      <partner ref="remotel"/>  
      <directory name="frg_eis_16"/>  
      <autoDataSpec charPattern="*.txt" binPattern="*.dat *.mp3"/>  
    </fromRemoteFile>  
    <toLocalTmpFile id="tmp"/>  
  </transferFile>  
  <transferFile>  
    <fromLocalTmpFile use="tmp"/>  
    <toRemoteFile name="data.txt">  
      <partner ref="remote2"/>  
      <directory name="frg_eis_16"/>  
    </toRemoteFile>  
  </transferFile>  
</ftscript>
```

Im Beispiel wird zuerst die Datei *data.txt* vom Partner *remote1* in eine temporäre Datei kopiert. Die temporäre Datei bekommt einen internen Namen. Die Endung der temporären Datei entspricht der Endung der zugehörigen *fromRemoteFile* Datei (hier *\*.txt*).

---

Die Konvertierung erfolgt mit *autoDataSpec charPattern* für Character-Zeichen, da die Endung der Datei dem Muster *.txt* entspricht (siehe [Abschnitt „autoDataSpec“](#)). Wenn das lokale System ein Windows-System ist, werden die Zeilenenden entsprechend konvertiert.

Bei der Übertragung der temporären Datei in das ferne System *remote2* werden die *autoDataSpec* Einstellungen übernommen, die beim Erzeugen der temporären Datei vorgenommen wurden. Diese werden vererbt, ebenso *maxRecSize* und Dateneigenschaften des Elements *fromRemoteFile*. Wenn das lokale System ein Windows-System ist, werden die Daten bei der zweiten Übertragung nicht konvertiert. Bei einem lokalen Unix-System wäre es umgekehrt. Bei der Übertragung in das lokale System werden keine Daten konvertiert, jedoch bei der zweiten Übertragung in das ferne System.

### 3. Verwendung von *faulthandler* und *executeScript* für lokale Scripts

Der *faulthandler* (siehe [Abschnitt „faulthandler“](#)) entspricht dem *localFailure-Script*, das direkt auf *transferFile* folgende *executeScript* (siehe [Abschnitt „executeScript“](#)) entspricht dem *localSuccessScript*.

Schalten Sie einen *transferFile*-Auftrag mit *local\*Script* wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
...
<sequence>
  <context>
    <faulthandler>
      <default>
        <executeScript>
          .... localFailureScript...
        </executeScript>
      </default>
    </faulthandler>
  </context>
  <transferFile>
    ....
  </transferFile>
  <executeScript>
    ... localSuccessScript...
  </executeScript>
</sequence>
...
```

Diese *sequence* kann auch in einer *parallel* oder *foreach - parallel* Anweisung stehen.

### 3.22.1 autoDataSpec

Mit *autoDataSpec* bestimmen Sie die Übertragungsart für die Datei, in der das Element angegeben wurde.

Ist der Datentyp einer Datei nicht bekannt, wird dieser anhand des Dateinamens über Muster (Pattern)-Erkennung bestimmt.

Als Pattern ist derzeit nur \*.xxx zulässig, da nur die Dateierdung geprüft wird.

Als Dateiname wird der verwendet, der für die aktuelle Übertragung angegeben ist.

**i** Wenn ein Unix-spezifischer Dateiname und ein Windows-spezifischer Dateiname angegeben ist, wird je nach Partnertyp der entsprechende Dateiname ausgewertet.

Die Dateitypen sind im openFT-Handbuch "Konzepte und Funktionen" beschrieben.

Datentyp	Format	Beispiel
char	Textformat	*.xml
bin	Binärformat	*.doc im Windows-System
user	Benutzerformat	

*autoDataSpec* beschreibt, welches Pattern welchem Datentyp zugeordnet ist.

Wenn mehrere Pattern für verschiedene Dateiformate auf einen Dateinamen passen, wird der Dateityp in der Reihenfolge *bin*, *char*, *user* bestimmt.

Wenn für die Datei nach der Dereferenzierung ein expliziter Datentyp angegeben ist, wird *autoDataSpec* nicht ausgewertet.

#### Einschränkungen

Als Pattern ist nur \*.xxx sinnvoll, wobei xxx eine beliebige Länge haben darf. Die Gesamtlänge von 512 Zeichen für den ganzen Ausdruck darf jedoch nicht überschritten werden. Es wird nur die Endung der Datei überprüft.

#### Format

```
<autoDataSpec ref?="ID"
  charPattern?="patternList" binPattern?="patternList"
  userPattern?="patternList" default?="char | bin | user" >
  comment?
</autoDataSpec>
```

#### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein <i>autoDataSpec</i> Kontextobjekt

binPattern?	patternlist <sup>1</sup>	Wildcard-Pattern. Wenn das Pattern auf den angegebenen Dateinamen passt, wird die Datei im <i>bin</i> -Format übertragen.
charPattern?	patternlist <sup>1</sup>	Wildcard-Pattern. Wenn das Pattern auf den angegebenen Dateinamen passt, wird die Datei im <i>char</i> -Format übertragen.
userPattern?	patternlist <sup>1</sup>	Wildcard-Pattern. Wenn das Pattern auf den angegebenen Dateinamen passt, wird die Datei im <i>user</i> -Format übertragen.
default?	<u>char</u>   bin   user	Der Standardwert ist <i>char</i> . Gibt den Datentyp an, der angenommen wird, falls kein Pattern gefunden wurde.

<sup>1</sup>patternlist ist die Liste der Patterns, welche durch Leerzeichen getrennt werden.

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <list id="FileList">
      <file name="bin.mp3"/>
      <file name="text.txt"/>
    </list>
    <list id="HostList">
      <partner name="UnixP_1">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
      <partner name="WindowsP_1">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM2"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
    </list>
  </context>
  <foreach listRef="HostList" selectType="partner"
    contextObject="host">
    <foreach listRef="FileList" selectType="file"
      contextObject="file">
      <transferFile>
        <fromLocalFile ref="file">
          <directory name="W:/openFT/ftscript/Test/data/small"/>
          <autoDataSpec charPattern="*.txt"
            userPattern="*.tab *.dat" default="bin"/>
        </fromLocalFile>
        <toRemoteFile ref="file">
          <partner ref="host"/>
          <directory name="frg_eis_17"/>
        </toRemoteFile>
      </transferFile>
    </foreach>
  </foreach>
</ftscript>
```

Im Beispiel wird die Dateiliste *FileList* der lokalen Dateien auf alle Rechner der *HostList* übertragen. Dabei werden gemäß der *autoDataSpec* Angabe die Dateiübertragungsmodi aktiviert. *\*.txt*-Dateien werden entsprechend dem Zielsystemtyp konvertiert. Alle unbekannt Dateitypen werden binär übertragen. Für die *user*-Übertragung sind *\*.tab* und *\*.dat* definiert.

## 3.22.2 fromLocalFile

Mit *fromLocalFile* geben Sie die lokale Quelldatei für die Dateiübertragung an.

Die Übertragungsart (Datentyp) kann aus dem Dateinamen mit *autoDataSpec* abgeleitet werden (siehe [Abschnitt „autoDataSpec“](#)).

Dateinamen dürfen maximal 512 Zeichen lang sein. Dies wird vor der Ausführung des Ftscript überprüft. Die Länge des resultierenden Dateinamens (*directory* und *filenames*) ist durch das angesprochene Betriebssystem und die openFT-Version begrenzt. Die Länge ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen plus 1 Zeichen, wenn *directory* nicht mit einem „/“ endet. Die Überprüfung findet während des Ftscript-Laufes statt.

Weitere Informationen dazu entnehmen Sie dem [Abschnitt „Dateinamen-Attribute“](#).

### Einschränkungen

*fromLocalFile* darf nach der Dereferenzierung keine Partnerangabe besitzen.

### Format

```
<fromLocalFile ref?="ID" data?="auto|char|bin|user"
    recordFormat?="std|undef|var|fix"
    maxRecSize?="int" ccsname?="string" filenames>
  comment?
  directory?
  autoDataSpec?
</fromLocalFile
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein anderes Dateiojekt. Von diesem werden <i>partner</i> und <i>directory</i> übernommen, wenn Sie die Elemente hier nicht angegeben haben (siehe <a href="#">Abschnitt „Referenzierung“</a> ).
data?	<u>auto</u>   char   bin   user	Der Standardwert ist <i>auto</i> . Gibt den Datentyp an. Bei Angabe von <i>char</i> , <i>bin</i> oder <i>user</i> wird die <i>autoDataSpec</i> Angabe ignoriert (siehe <a href="#">Abschnitt „autoDataSpec“</a> ).
recordFormat?	<u>std</u>   undef   var   fix	Der Standardwert ist <i>std</i> . Gibt das Satzformat an. Es gilt die Standardzuordnung von openFT ( <i>data=bin -&gt; undef</i> , sonst <i>var</i> ). Bei Angabe von <i>undef</i> ist das Satzformat undefiniert, z.B. für Binärformate. Bei Angabe von <i>var</i> ist das Satzformat variabel, z.B. für Textformate (ein Datensatz entspricht einer Zeile; Zeilen sind unterschiedlich lang). Bei Angabe von <i>fix</i> ist das Satzformat fest, z.B. f80 (mit <i>recordFormat=fix</i> und <i>maxRecSize=80</i> ).

maxRecSize?	1-65535 (openFT <= V11: 1-32756 bzw. 1-32767)	Gibt die Satzgröße an. Standardmäßig gilt der Wert von openFT (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle"). Bei <i>data=char</i> gibt <i>maxRecSize</i> die Länge einer Zeile an (bis CR/LF). Dateien mit einer Zeilenlänge größer als 65535 Bytes müssen mit <i>data=bin</i> übertragen werden. Ein Ftscript, das beispielsweise einen, in openFT V11.0 unzulässigen <i>maxRecSize</i> -Wert verwendet, läuft mit openFT V11.0 nicht ab.
ccsname?	string max. 8 Zeichen	Angabe des Coded-Character-Set (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").
filenames	siehe <a href="#">Abschnitt „Dateinamen-Attribute“</a> .	

## Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <transferFile>
    <fromLocalFile name="bin.mp3">
      <directory name="W:/openFT/ftscript/Test/data/small"/>
      <autoDataSpec charPattern="*.txt" userPattern="*.tab *.dat"
        default="bin"/>
    </fromLocalFile>
    <toRemoteFile name="bin.mp3">
      <partner name="UnixP_1">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1"/>
        </transferAdmission>
      </partner>
      <directory name="frg_eis_18"/>
    </toRemoteFile>
  </transferFile>
</ftscript>
```

Im Beispiel wird die lokale Datei *bin.mp3* in das ferne System *UnixP\_1* unter dem Namen *bin.mp3* übertragen. Es ist keine Übertragungsart oder *autoDataSpec* angegeben. Die Übertragungsart ist *bin* (Standardwert von *autoDataSpec*).

---

### 3.22.3 fromLocalTmpFile

Mit *fromLocalTmpFile* geben Sie eine temporäre Quelldatei für die Dateiübertragung von „remote“ nach „remote“ an (siehe „[Arten der Dateiübertragung](#)“ (*transferFile*)).

Die temporäre Datei ist nur eine Zwischenablage unter der lokalen Kennung. Diese temporäre Datei wird automatisch gelöscht.

Es gelten implizit die Angaben *data*, *maxRecSize*, *recordFormat*, *ccsname* und *autoDataSpec* der *fromRemoteFile toLocalTmpFile* Aktivität. Bei der Erzeugung eines *TmpFiles* aus *ffromRemoteFile* werden diese Angaben vererbt.

### Einschränkungen

*fromLocalTmpFile* können Sie nur nach einer *fromRemoteFile toLocalTmpFile* Aktivität verwenden, weil die Datei *TmpFile* bereits existieren und im aktuellen Kontext zugänglich sein muss. Siehe dazu [Abschnitt „fromRemoteFile“](#) und [Abschnitt „toLocalTmpFile“](#).

### Format

```
<fromLocalTmpFile use="tmpID" />
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
use	string	Verweis auf eine im aktuellen Kontext zugängliche Datei <i>TmpFile</i> . Diese Datei muss zuvor bei einem <i>transferFile</i> mit <i>toLocalTmpFile</i> erzeugt worden sein.

### Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftscript version="1">
  <context>
    <partner id="FileServer" name="UnixP_1">
      <transferAdmission>
        <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1" />
      </transferAdmission>
    </partner>
    <list id="RemoteHostList">
      <partner name="UnixP_1">
        <transferAdmission>
          <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM1" />

          </transferAdmission>
        </partner>
        <partner name="WindowsP_1">
          <transferAdmission>
            <ftacAdmission ftacAdmission="FTACADM2" />
```

```

        </transferAdmission>
    </partner>
</list>
</context>    <listDirectory listObject="FileList">
    <partner ref="FileServer"/>
    <baseDir name="frg_eis_19/datastore"/>
</listDirectory>
<foreach listRef="FileList" selectType="file"
    contextObject="File" execute="parallel">
    <transferFile>
        <fromRemoteFile ref="File">
            <partner ref="FileServer"/>
            <directory name="frg_eis_19/datastore"/>
        </fromRemoteFile>
        <toLocalTmpFile id="tmpFile"/>
    </transferFile>
    <foreach listRef="RemoteHostList" selectType="partner"
        contextObject="RemoteHost" execute="parallel">

        <transferFile>
            <fromLocalTmpFile use="tmpFile"/>
            <toRemoteFile ref="File">
                <partner ref="RemoteHost"/>
                <directory name="frg_eis_19/targetDir"/>
            </toRemoteFile>
        </transferFile>
    </foreach>
</foreach>
</ftscript>

```

Im Beispiel werden die Dateien im Verzeichnis *frg\_eis\_19/datastore* auf die Rechner in das jeweilige Zielverzeichnis *frg\_eis\_19/targetDir* kopiert.

Mit *listDirectory* werden die Dateien des *FileServer* ermittelt.

Die erste *foreach* Aktivität durchläuft alle ermittelten Dateien des *FileServer*. Jede Datei wird in eine temporäre Datei *tmpFile* kopiert.

In der zweiten *foreach* Aktivität wird jede temporäre Datei in das Zielverzeichnis *frg\_eis\_19/targetDir* des *RemoteHost* kopiert.

Am Ende wird die zugehörige temporäre Datei *tmpFile* gelöscht.

### 3.22.4 fromRemoteFile

Mit *fromRemoteFile* geben Sie die ferne Quelldatei für die Dateiübertragung an.

Die Übertragungsart (Datentyp) kann aus dem Dateinamen mit *autoDataSpec* abgeleitet werden (siehe [Abschnitt „autoDataSpec“](#)).

Dateinamen dürfen maximal 512 Zeichen lang sein. Dies wird vor der Ausführung des Ftscript überprüft. Die Länge des resultierenden Dateinamens (*directory* und *filenames*) ist durch das angesprochene Betriebssystem und die openFT-Version begrenzt. Die Länge ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen plus 1 Zeichen, wenn *directory* nicht mit einem „/“ endet. Die Überprüfung findet während des Ftscript-Laufes statt.

Weitere Informationen dazu entnehmen Sie dem [Abschnitt „Dateinamen-Attribute“](#).

### Einschränkungen

*fromRemoteFile* muss nach der Dereferenzierung eine Partnerangabe besitzen.

### Format

```
<fromRemoteFile ref?="ID" data?="auto|char|bin|user"
                recordFormat?="std|undef|var|fix"
                maxRecSize?="int" ccsname?="string" filenames>

comment?
partner?
directory?
autoDataSpec?
</fromRemoteFile
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein anderes Dateiojekt. Von diesem werden <i>partner</i> und <i>directory</i> übernommen, wenn Sie die Elemente hier nicht angegeben haben (siehe <a href="#">Abschnitt „Referenzierung“</a> ).
data?	<u>auto</u>   char   bin   user	Der Standardwert ist <i>auto</i> . Gibt den Datentyp an. Bei Angabe von <i>char</i> , <i>bin</i> oder <i>user</i> wird die <i>autoDataSpec</i> Angabe ignoriert (siehe <a href="#">Abschnitt „autoDataSpec“</a> ).
recordFormat?	<u>std</u>   undef   var   fix	Der Standardwert ist <i>std</i> . Gibt das Satzformat an. Es gilt die Standardzuordnung von openFT ( <i>data=bin -&gt; undef</i> , sonst <i>var</i> ) Bei Angabe von <i>undef</i> ist das Satzformat undefiniert, z.B. für Binärformate. Bei Angabe von <i>var</i> ist das Satzformat variabel, z.B. für Textformate (ein Datensatz entspricht einer Zeile; Zeilen sind unterschiedlich lang). Bei Angabe von <i>fix</i> ist das Satzformat fest, z.B. f80 (mit <i>recordFormat=fix</i> und <i>maxRecSize=80</i> ).

maxRecSize?	1-65535 (openFT <= V11: 1-32756 bzw. 1-32767)	Gibt die Satzgröße an. Standardmäßig gilt der Wert von openFT (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle"). Bei <i>data=char</i> , gibt <i>maxRecSize</i> die Länge einer Zeile an (bis CR/LF). Dateien mit einer Zeilenlänge größer als 65535 Bytes müssen mit <i>data=bin</i> übertragen werden. Ein Ftscrip, das beispielsweise einen, in openFT V11.0 unzulässigen <i>maxRecSize</i> -Wert verwendet, läuft mit openFT V11.0 nicht ab.
ccsname?	string max. 8 Zeichen	Angabe des Coded-Character-Set (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").
filenames	siehe <a href="#">Abschnitt „Dateinamen-Attribute“</a> .	

### Beispiel

Siehe Beispiel auf "[transferFile](#)".

### 3.22.5 remoteFailureScript

Mit *remoteFailureScript* führen Sie bei Misserfolg der Datenübertragung ein Script auf dem fernen System aus (siehe [Abschnitt „script“](#)).

Es wird die Funktionalität *-rf* des openFT-Auftrags genutzt (siehe Kommando *ft* im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").

**i** Achten Sie darauf, dass sich das *remoteFailureScript* und ein entsprechender *ffaulthandler* im Ftscript (siehe [Abschnitt „faulthandler“](#)) gegenseitig beeinflussen können, da die Ausführung praktisch gleichzeitig (lokal und entfernt) stattfinden kann.

Siehe auch [Abschnitt „executeScript“](#).

#### Zusätzliche Hinweise

Das Script wird auch ausgeführt, wenn eine laufende Dateiübertragung durch einen *fault* abgebrochen wurde (intern wird bei einem *fault ft\_cancel* abgesetzt, siehe [Abschnitt „fault“](#) und Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").

Bei einem *fault* wird nur für die laufenden Übertragungen das *remoteFailureScript* ausgeführt.

#### Format

```
<remoteFailureScript ref?="ID">
  comment?
  script?
  bs2000Script?
  unixScript?
  windowsScript?
  zosScript?
</remoteFailureScript>
```

#### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein Script-Kontextobjekt. Ein dort beschriebener Partner wird nicht ausgewertet. Es wird der Partner der zugehörigen <i>transferFile</i> Aktivität verwendet. Die Angabe von <i>repeatable</i> in referenzierten Script-Objekten wird ignoriert.

#### Beispiel

Siehe Beispiel auf "[transferFile](#)".

---

### 3.22.6 remoteSuccessScript

Mit *remoteSuccessScript* führen Sie bei Erfolg der Datenübertragung ein Script auf dem fernen System aus (siehe [Abschnitt „script“](#)).

Es wird die Funktionalität *-rs* des openFT-Auftrags genutzt (siehe Kommando *ft* im Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle"). Siehe auch [Abschnitt „executeScript“](#).

#### Format

```
<remoteSuccessScript ref?="ID">
  comment?
  script?
  bs2000Script?
  unixScript?
  windowsScript?
  zosScript?
</remoteSuccessScript>
```

#### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein Script-Kontextobjekt. Ein dort beschriebener Partner wird nicht ausgewertet. Es wird der Partner der zugehörigen <i>transferFile</i> Aktivität verwendet. Die Angabe von <i>repeatable</i> in referenzierten Script-Objekten wird ignoriert.

#### Beispiel

Siehe Beispiel auf ["transferFile"](#).

---

### 3.22.7 toLocalFile

Mit *toLocalFile* geben Sie die lokale Zielfeile für die Dateiübertragung an.

Siehe auch [Abschnitt „file“](#).

Dateinamen dürfen maximal 512 Zeichen lang sein. Dies wird vor der Ausführung des Ftscript überprüft. Die Länge des resultierenden Dateinamens (*directory* und *filenames*) ist durch das angesprochene Betriebssystem und die openFT-Version begrenzt. Die Länge ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen plus 1 Zeichen, wenn *directory* nicht mit einem „/“ endet. Die Überprüfung findet während des Ftscript-Laufes statt.

Weitere Informationen dazu entnehmen Sie dem [Abschnitt „Dateinamen-Attribute“](#).

### Einschränkungen

*toLocalFile* darf nach der Dereferenzierung keine Partnerangabe besitzen.

### Format

```
<toLocalFile ref?="ID" ccsname?="string" filenames>
  comment?
  partner?
  directory?
</toLocalFile>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein anderes Dateiojekt.
ccsname?	string max. 8 Zeichen	Angabe des Coded-Character-Set (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").
filenames	siehe <a href="#">Abschnitt „Dateinamen-Attribute“</a> .	

### Beispiel

Siehe Beispiel auf ["transferFile"](#).

---

### 3.22.8 toLocalTmpFile

Mit *toLocalTmpFile* geben Sie eine temporäre Zielfeile für die Dateiübertragung von „remote“ nach „remote“ an (siehe „[Arten der Dateiübertragung](#)“ (*transferFile*)).

Die temporäre Datei ist nur eine Zwischenablage unter der lokalen Kennung. Die Datei wird einem Dateiojekt mit der angegebenen Id zugeordnet. Dieses Dateiojekt wird in den Eltern-Kontext des aktuellen *transferFile* Elements einblendend und darf dort noch nicht existieren.

Die Datei bekommt einen internen Namen. Die Endung der Datei wird aus dem Dateinamen der zugehörigen *fromRemoteFile* Datei ermittelt. Hat diese keine Endung, hat auch die erzeugte temporäre Datei keine Endung. Diese Datei wird im Benutzerspeicher abgelegt. Wenn der Speicherplatz für den Benutzer begrenzt ist (Disk Quota), kann es bei der Erzeugung von temporären Dateien zu einem Überschreiten des Limits kommen. Die *transferFile* Aktivität wird mit dem Fehlercode *ft\_err\_LOCERR\_MEM* abgebrochen.

Das Dateiojekt erbt die Angaben *data*, *maxRecSize*, *recordFormat*, *ccsname* und *autoDataSpec* der zugehörigen *fromRemoteFile* Aktivität. Diese werden dann beim Aufruf der *fromLocalTmpFile* Aktivität wieder verwendet (siehe [Abschnitt „fromLocalTmpFile“](#)).

Die temporäre Datei wird automatisch gelöscht, sobald der Kontext, in dem das Dateiojekt definiert wurde, verlassen wird.

Siehe auch [Abschnitt „file“](#).

### Einschränkungen

1. Auf die erzeugte temporäre Datei können Sie nur mit *use="tmpID"* aus einem *fromLocalTmpFile* zugreifen.
2. Die *transferFile fromRemoteFile* Aktivität muss abgeschlossen sein, bevor mit *transferFile toRemoteFile* auf die temporäre Datei zugegriffen wird. Verwenden Sie diese Aktivitäten daher in einer sequenziellen Abfolge, oder betten Sie sie, gegebenenfalls in eine *<sequence>* ein.

### Format

```
<toLocalTmpFile id="tmpID"/>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
id	string	Id der temporären Datei im Eltern-Kontext des zugehörigen <i>transferFile</i> Elements. Auf diese Id können Sie nur mit <i>use="tmpID"</i> aus einem <i>fromLocalTmpFile</i> zugreifen.

### Beispiel

Siehe Beispiel im [Abschnitt „fromLocalTmpFile“](#).

---

### 3.22.9 toRemoteFile

Mit *toRemoteFile* geben Sie die ferne Zielfeile für die Dateiübertragung an.

Siehe auch [Abschnitt „file“](#).

Dateinamen dürfen maximal 512 Zeichen lang sein. Dies wird vor der Ausführung des Ftscript überprüft. Die Länge des resultierenden Dateinamens (*directory* und *filenames*) ist durch das angesprochene Betriebssystem und die openFT-Version begrenzt. Die Länge ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen plus 1 Zeichen, wenn *directory* nicht mit einem „/“ endet. Die Überprüfung findet während des Ftscript-Laufes statt.

Weitere Informationen dazu entnehmen Sie dem [Abschnitt „Dateinamen-Attribute“](#).

### Einschränkungen

*toRemoteFile* muss nach der Dereferenzierung eine Partnerangabe besitzen.

### Format

```
<toRemoteFile ref?="ID" ccsname?="string" filenames>
  comment?
  partner?
  directory?
</toRemoteFile>
```

### Attribute

Name	Wert	Bedeutung
ref?	string	Referenz auf ein anderes Dateiojekt.
ccsname?	string max. 8 Zeichen	Angabe des Coded-Character-Set (siehe Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle").
filenames	siehe <a href="#">Abschnitt „Dateinamen-Attribute“</a> .	

### Beispiel

Siehe Beispiel auf "[transferFile](#)".

---

## 4 Fehlermeldungen

Eine Beschreibung und Auflistung der „schweren“ Ftscript-Fehlercodes entnehmen Sie dem [Abschnitt „Schwere Ftscript-Fehlercodes“](#).

Die hier aufgelisteten Fehlercodes können Sie in der *case*-Anweisung der *faulthandler* Aktivität verwenden. Den internen Code finden Sie gegebenenfalls im Ausgabeparameter *ActivityObject* der *ftshwact*-Ausgabe.

Der interne Code hat den Aufbau *ft\_codexxxx*, wobei *xxx* die openFT-Fehlernummer ist.

Der Ftscript-Fehlercode wird den openFT-Fehlernummern zugeordnet (siehe auch Handbuch "openFT (Unix- und Windows-Systeme) - Kommandoschnittstelle", Kommando *fthelp*).

Interner Code	Fehlercode	Beschreibung
ft_activeDirNotExists	ft_resource	Script-Auftragsverzeichnis existiert nicht. Wiederanlauf nicht möglich.
ft_alarmException	ft_error	Fehler in Alarmbehandlung. Wird ignoriert.
ft_alarmFailed	ft_error	Slowpoll: Es ist ein unbehandelter Fehler aufgetreten.
ft_callFtRuntime	ft_error	Laufzeitfehler beim Aufruf von FT.
ft_callSecurity	ft_access	Zugriffsfehler beim Löschen einer Datei.
ft_cancelCmdError	ft_error	Abbruch wurde mit unbekanntem Fehler beendet.
ft_cancelError	ft_error	Fehler beim Abbruch.
ft_cancelUnexpectedState	ft_error	Auftrag beendet, jedoch falscher Status. Abbruch erwartet.
ft_cantCreateJobListener	ft_resource	Kommunikation mit openFT gestört.
ft_cantInitializeJob	ft_error	Auftrag kann nicht initialisiert werden.
ft_cantWriteLogData	ft_resource	Logdaten konnten nicht geschrieben werden.
ft_circleRef	ft_reference	Zirkuläre Referenz nicht erlaubt.
ft_closeOrderQueue	ft_resource	Order-Queue konnte nicht ordentlich geschlossen werden.
ft_code1038	ft_ignore	Auftrag <Auftrags-Id> ist in der Beendigungsphase und kann nicht mehr gelöscht werden.
ft_code108	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System nicht verfügbar.
ft_code20	ft_notExist	<lokale Datei> nicht gefunden.
ft_code2014	ft_paramError	Keine Änderungen von Dateiattributen verlangt.

ft_code2015	ft_admin	openFT hat keine Berechtigung, für diesen Benutzer Aufträge zu bearbeiten.
ft_code2016	ft_notEmpty	Verzeichnis <lokale Datei> ist nicht leer.
ft_code2017	ft_localFile Structure	Dateiattribute passen nicht zu Auftragsparametern.
ft_code2018	ft_error	Attribute konnten nicht geändert werden.
ft_code2019	ft_cantCreate	<lokale Datei> konnte nicht erzeugt werden.
ft_code2021	ft_notExist	CCS Name unbekannt.
ft_code2022	ft_notExist	Übergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden.
ft_code2023	ft_exist	<lokale Datei> existiert bereits.
ft_code2024	ft_notSupported	Übertragung von Datei-Generationsgruppen nicht unterstützt.
ft_code2025	ft_access	Fehler beim Zugriff auf <lokale Datei>.
ft_code2026	ft_paramError	Resultierender Dateiname <lokale Datei> zu lang.
ft_code2027	ft_paramError	Kein Datei- oder Verzeichnisname angegeben.
ft_code2028	ft_auth	Ungültiges Management-Kennwort.
ft_code2029	ft_access	<lokale Datei> nicht verfügbar.
ft_code2030	ft_notExist	Home-Verzeichnis nicht gefunden.
ft_code2031	ft_access	Umbenennen nicht möglich.
ft_code2032	ft_resource	Zu wenig Speicherplatz für <lokale Datei>.
ft_code2033	ft_notExist	Dateieigentümer unbekannt.
ft_code2034	ft_auth	Ungültiges Dateikennwort.
ft_code2036	ft_cantDelete	Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen.
ft_code2037	ft_auth	<lokale Datei> ist schreibgeschützt.
ft_code2038	ft_localFile Structure	Dateistruktur nicht unterstützt.
ft_code2039	ft_syntax	Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen <lokale Datei>.
ft_code2040	ft_notSupported	Transparente Dateiübertragung nicht unterstützt.

ft_code2042	ft_notSupported	Erweitern der Datei bei transparenter Übertragung nicht möglich.
ft_code2043	ft_auth	Zugriff auf <lokale Datei> ist unzulässig.
ft_code2044	ft_paramTooLong	Folgeverarbeitung zu lang.
ft_code2045	ft_auth	Berechtigung für Folgeverarbeitung ungültig.
ft_code2046	ft_auth	Lokale Zugangsberechtigung ungültig.
ft_code2047	ft_auth	Auftrag vom lokalen FTAC zurückgewiesen.
ft_code2048	ft_notSupported	Funktion für Protokoll <Partner Protokolltyp> nicht unterstützt.
ft_code2049	ft_notSupported	Ferne Folgeverarbeitung nicht unterstützt.
ft_code2070	ft_admin	Auftrag <Auftrags-Id>. openFT hat keine Berechtigung mehr, für diesen Benutzer Aufträge zu bearbeiten.
ft_code2071	ft_notSupported	Auftrag <Auftrags-Id>. Benutzerdaten-Verschlüsselung nicht installiert.
ft_code2072	ft_abort	Auftrag <Auftrags-Id> wurde gelöscht.
ft_code2073	ft_corrupt	Auftrag <Auftrags-Id>. Fehler bei der Verschlüsselung.
ft_code2074	ft_cantCreate	Auftrag <Auftrags-Id>. <lokale Datei> konnte nicht angelegt werden.
ft_code2075	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Übergeordnetes Verzeichnis nicht mehr gefunden.
ft_code2076	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fehler bei Ein/Ausgabe auf <lokale Datei>.
ft_code2077	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Datei nun gegen Mehrfachzugriff gesperrt.
ft_code2078	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. <lokale Datei> nicht mehr verfügbar.
ft_code2079	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. <lokale Datei> nicht mehr gefunden.
ft_code2080	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Home-Verzeichnis nicht mehr gefunden
ft_code2081	ft_resource	Auftrag <Auftrags-Id>. <lokale Datei> bekommt keinen Speicherplatz mehr.

ft_code2082	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Dateieigentümer nicht mehr bekannt.
ft_code2083	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Fehler bei Vor/Nachverarbeitung.
ft_code2084	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Exitcode <2> bei Vor-/Nachverarbeitung.
ft_code2085	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Dateikennwort nicht mehr gültig.
ft_code2086	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. <lokale Datei> ist nun schreibgeschützt.
ft_code2087	ft_localFile Structure	Auftrag <Auftrags-Id>. Dateistrukturfehler.
ft_code2088	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. NDMS-Fehler <2>.
ft_code2089	ft_recoveryFailed	Auftrag <Auftrags-Id>. Wiederanlauf fehlgeschlagen.
ft_code2090	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Fehler beim Beenden der Dateiübertragung.
ft_code2092	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Zugriff auf <lokale Datei> ist nicht mehr zulässig.
ft_code2093	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. FTAM-Fehler <2>.
ft_code2094	ft_cantDelete	Auftrag <Auftrags-Id>. Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen.
ft_code2095	ft_notSupported	Auftrag <Auftrags-Id>. Erweitern der Datei bei transparenter Übertragung nicht möglich.
ft_code2096	ft_notSupported	Auftrag <Auftrags-Id>. Dateistruktur nicht unterstützt.
ft_code2109	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Anfrage zum Verbindungsaufbau vom lokalen Transportsystem zurückgewiesen.
ft_code2110	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Daten-Integritätsprüfung zeigt einen Fehler an.
ft_code2111	ft_connection	Verschlüsselung/Datenintegritätsprüfung nicht möglich. Verschlüsselung ausgeschaltet.
ft_code2112	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Datenintegritätsprüfung wird vom Partner nicht unterstützt.
ft_code2113	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Verschlüsselung der Benutzerdaten für diesen Auftrag nicht möglich.

ft_code2114	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Identifikation des lokalen Systems vom fernen System '<Partner>' zurückgewiesen.
ft_code2115	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Unterbrechung durch das ferne System.
ft_code2116	ft_connection	Lokale Anwendung '<1>' nicht definiert.
ft_code2117	ft_connection	Lokale Anwendung '<1>' nicht verfügbar.
ft_code2118	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Authentifizierung des lokalen Systems fehlgeschlagen.
ft_code2119	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Lokales System im fernen System unbekannt.
ft_code2120	ft_connection	Fernes System '<Partner>' unbekannt.
ft_code2121	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Authentifizierung des Partners fehlgeschlagen.
ft_code2122	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Verbindung abgelehnt oder abgebaut. Ursache <2>.
ft_code2123	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Fehler <2> bei OSS-Aufruf.
ft_code2124	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Keine freie Transportverbindung.
ft_code2125	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Transportverbindung abgebrochen.
ft_code2126	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Transportsystemfehler. Fehlercode <2>.
ft_code2127	ft_connection	Auftrag <Auftrags-Id>. Kein Datenverkehr innerhalb von <2> Sekunden.
ft_code2140	ft_admin	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: openFT hat keine Berechtigung für diesen Benutzer Aufträge zu bearbeiten.
ft_code2141	ft_notEmpty	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Verzeichnis '<ferne Datei>' ist nicht leer.
ft_code2142	ft_remoteFile Structure	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Dateiattribute passen nicht zu Auftragsparametern.
ft_code2143	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Attribute konnten nicht geändert werden.
ft_code2144	ft_cantCreate	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' konnte nicht erzeugt werden.

ft_code2145	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: CCS Name unbekannt oder nicht unterstützt.
ft_code2146	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Übergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden.
ft_code2147	ft_exist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' existiert bereits.
ft_code2148	ft_notSupported	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Übertragung von Dateigenerationsgruppen nicht unterstützt.
ft_code2149	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Zugriffsfehler bei '<ferne Datei>'.
ft_code2150	ft_syntax	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Resultierender Dateiname zu lang.
ft_code2151	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei gegen Mehrfachzugriff gesperrt.
ft_code2152	ft_paramError	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Kein Datei- oder Verzeichnisname angegeben.
ft_code2153	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Ungültiges Management Kennwort.
ft_code2154	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' nicht verfügbar.
ft_code2155	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' nicht gefunden.
ft_code2156	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Home-Verzeichnis nicht gefunden.
ft_code2157	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Umbenennen nicht möglich.
ft_code2158	ft_resource	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Zu wenig Speicherplatz für '<ferne Datei>'.
ft_code2159	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Dateieigentümer unbekannt.
ft_code2160	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Ungültiges Dateikennwort.
ft_code2161	ft_cantDelete	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen.

ft_code2162	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' ist schreibgeschützt.
ft_code2163	ft_remoteFile Structure	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Dateistruktur nicht unterstützt.
ft_code2164	ft_syntax	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen.
ft_code2165	ft_notSupported	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Transparente Dateiübertragung nicht unterstützt.
ft_code2166	ft_notSupported	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Erweiterung der Datei bei transparenter Übertragung nicht möglich.
ft_code2167	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Zugriff auf '<ferne Datei>' ist unzulässig.
ft_code2168	ft_paramTooLong	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Folgeverarbeitung zu lang.
ft_code2169	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Zugangsberechtigung ungültig.
ft_code2170	ft_notSupported	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Funktion nicht unterstützt.
ft_code2195	ft_admin	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: openFT hat keine Berechtigung mehr für diesen Benutzer Aufträge zu bearbeiten.
ft_code2196	ft_abort	Auftrag <Auftrags-Id> wurde im fernen System gelöscht.
ft_code2197	ft_cantCreate	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' konnte nicht angelegt werden.
ft_code2198	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Übergeordnetes Verzeichnis nicht mehr gefunden.
ft_code2199	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Fehler bei Ein /Ausgabe auf '<ferne Datei>'.
ft_code2200	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei nun gegen Mehrfachzugriff gesperrt .
ft_code2201	ft_access	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' nicht mehr verfügbar.
ft_code2202	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' nicht mehr gefunden.

ft_code2203	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Home-Verzeichnis nicht mehr gefunden.
ft_code2204	ft_resource	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' bekommt keinen Speicherplatz mehr.
ft_code2205	ft_notExist	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Dateieigentümer nicht mehr bekannt.
ft_code2206	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Fehler bei Vor-/Nachverarbeitung.
ft_code2207	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Exitcode <2> bei Vor-/Nachverarbeitung.
ft_code2208	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Dateikennwort nicht mehr gültig.
ft_code2209	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Datei /Verzeichnis '<ferne Datei>' ist nun schreibgeschützt.
ft_code2210	ft_remoteFile Structure	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Dateistrukturfehler.
ft_code2211	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: NDMS-Fehler <2>.
ft_code2212	ft_recoveryFailed	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Wiederanlauf fehlgeschlagen.
ft_code2213	ft_resource	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Betriebsmittelengpass.
ft_code2214	ft_auth	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Zugriff auf '<ferne Datei>' ist nicht mehr zulässig.
ft_code2215	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. FTAM-Fehler <2>.
ft_code2216	ft_remoteFile Structure	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Dateistruktur nicht unterstützt.
ft_code2217	ft_cantDelete	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen.
ft_code2218	ft_notSupported	Auftrag <Auftrags-Id>. Fernes System: Erweiterung der Datei bei transparenter Übertragung nicht möglich.
ft_code2226	ft_error	Inhalt der Monitordatei inkonsistent.
ft_code2227	ft_error	Monitordatei wird nicht von openFT verwendet.
ft_code2228	ft_error	Monitordatei nicht vorhanden.

ft_code236	ft_admin	Eingestellte Instanz '<1>' nicht mehr gefunden.
ft_code35	ft_access	Datei gegen Mehrfachzugriff gesperrt.
ft_code41	ft_resource	Kein Platz im Auftragsbuch frei.
ft_code700	ft_syntax	Parameter '<1>' und '<2>' dürfen nicht gleichzeitig angegeben werden.
ft_code701	ft_syntax	Eingabefehler.
ft_code702	ft_syntax	Parameterwert '<1>' zu lang.
ft_code703	ft_syntax	Pflichtparameter fehlt.
ft_code704	ft_syntax	Pflichtparameter '<1>' fehlt.
ft_code705	ft_syntax	Parameter '<1>' mehrfach angegeben.
ft_code706	ft_syntax	Parameter '<1>' kann nur zusammen mit '<2>' angegeben werden.
ft_code707	ft_syntax	Ungültiger Parameter '<1>'.
ft_code708	ft_syntax	Wertebereich des Parameters '<1>' nicht eingehalten.
ft_code709	ft_syntax	Zu viele Stellungsparameter.
ft_code710	ft_syntax	Fehlerhafter Parameterwert '<1>'.
ft_code750	ft_syntax	Kommando nicht bekannt.
ft_code751	ft_syntax	Kommandoname mehrdeutig bezüglich '<1>'.
ft_code752	ft_syntax	Abschließende Klammer fehlt bei Operand '<1>'.
ft_code753	ft_syntax	Fehlerhaftes Trennzeichen '<1>' nach Operand '<2>'.
ft_code755	ft_syntax	Listenwert des Operanden '<1>' mit Datentyp '<2>' nicht vereinbar.
ft_code756	ft_syntax	Struktureinleitender Operandenwert erforderlich für '<1>'.
ft_code757	ft_syntax	Wert des Operanden '<1>' mit Datentyp '<2>' nicht vereinbar.
ft_code758	ft_syntax	Schlüsselwortwert des Operanden '<1>' mehrdeutig bezüglich '<2>'.
ft_code759	ft_syntax	Zu viele schließende Klammern.
ft_code760	ft_syntax	Geforderter Operand '<1>' nicht vorhanden.
ft_code762	ft_syntax	Operandenname '<1>' mehrdeutig bezüglich '<2>'.

ft_code763	ft_syntax	Operand '<1>' nicht bekannt.
ft_code764	ft_syntax	Mehrfache Angabe des Operanden '<1>'.
ft_code765	ft_syntax	Zu viele Listen-Elemente für Operand '<1>'.
ft_code766	ft_syntax	Zu viele Stellungs-Operanden.
ft_code767	ft_syntax	Zu viele Stellungs-Operanden für '<1>'.
ft_code780	ft_syntax	Interner Fehler: Zu wenig Operanden-Speicher.
ft_code781	ft_syntax	Interner Fehler: Zu tiefe Strukturschachtelung.
ft_code790	ft_syntax	Verfügbare Kommandos: '<1>'.
ft_code791	ft_syntax	Verfügbare Listenwerte: '<1>'.
ft_code792	ft_syntax	Verfügbare Operanden: '<1>'.
ft_code793	ft_syntax	Verfügbare Werte: '<1>'.
ft_code800	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Interner Fehler. Monitordatei nicht zugreifbar.
ft_code801	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Interner Fehler.
ft_code802	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Warnung: Inhalt der Monitordatei '<2>' inkonsistent.
ft_code803	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Folgeverarbeitung kann nicht gestartet werden.
ft_code804	ft_error	Auftrag <Auftrags-Id>. Inkonsistente Auftragsdaten.
ft_code850	ft_error	Interner Fehler. Monitordatei nicht zugreifbar.
ft_code851	ft_error	Interner Fehler.
ft_code852	ft_error	Interner Fehler. Eingestellte Instanz '<1>' inkompatibel.
ft_code853	ft_error	Nachladefehler. Error-Code <1>.
ft_code854	ft_error	Schreiben von Loggingsätzen nicht mehr möglich. Prozess beendet.
ft_code855	ft_error	Kein Speicherplatz mehr für interne Dateien vorhanden.
ft_code856	ft_error	Fehler bei OPS-Ausgabe.
ft_code857	ft_error	Fehler in Schlüsseldatei '<1>'.
ft_code858	ft_error	Interner Fehler. Setzen / Rücksetzen der Dateisperren nicht möglich.

ft_code859	ft_error	Funktion wird wegen Teleservice Einschränkung nicht unterstützt.
ft_code860	ft_error	Teleservice Einschränkung für FTAC wegen FT.
ft_code861	ft_error	Teleservice Einschränkung für <1>.
ft_code862	ft_error	Protokollstack '<1>' nicht installiert.
ft_code999	ft_error	openFT panic <1>. Abnormale Beendigung.
ft_compressModelllegal	ft_error	Fehlerhafter Compress Modus. Schema fehlerhaft?
ft_compressModeOutOfRange	ft_error	Fehlerhafte Angabe im Compress Modus. ftAPI Version?
ft_contextCantCreate	ft_error	Kontext konnte nicht angelegt werden.
ft_contextCantCreate2	ft_error	Kontext konnte nicht erzeugt werden.
ft_createDirectoryFailed	ft_resource	Verzeichnis konnte nicht angelegt werden oder es ist kein Verzeichnis.
ft_createDirectorySecurity	ft_access	Verzeichnis durfte nicht angelegt werden.
ft_createNoFilename	ft_paramError	Beim Erzeugen eines Verzeichnisses kein Name angegeben.
ft_createParamError	ft_error	Parameterfehler beim Anlegen eines Verzeichnisses.
ft_deleteFailed	ft_error	Lokale Datei/lokales Verzeichnis konnte nicht gelöscht werden.
ft_deleteNoFilename	ft_paramError	Beim Löschen wurde kein Verzeichnis- oder Dateiname angegeben.
ft_deleteOrderQueue	ft_resource	Order-Queue konnte nicht gelöscht werden.
ft_deleteParamError	ft_error	Parameter Fehler beim Löschen.
ft_deleteParents	ft_error	..' Verzeichnis wird nicht gelöscht.
ft_deleteSelf	ft_error	.' Verzeichnis wird nicht gelöscht.
ft_delparError	ft_error	Fehler in den internen <i>delete</i> -Parametern.
ft_directionModeOutOfRange	ft_error	Fehlerhafte Angabe für Direction. ftAPI Version?
ft_directoryElementUnknown	ft_error	Schema und Ftscrip passen nicht zusammen. Es gibt kein solches Directory Element.
ft_doubleContextObject	ft_error	Kontextobjekt mehrfach initialisiert.

ft_doubleLocalTmpFileRef	ft_reference	Id für lokale Temporärdatei in diesem Kontext bereits vergeben.
ft_emptyEventQueue	ft_error	Interner Fehler: Leere Queue.
ft_emptyParallelQueue	ft_error	Interner Fehler: Leere Queue.
ft_emptyTransferAdmission	ft_paramError	Die TransferAdmission enthält keine user- oder FTAC-Admission.
ft_encryptionIllegal	ft_error	Fehlerhafte Angabe für Encryption. Schema fehlerhaft?
ft_encryptionOutOfRange	ft_error	Fehlerhafte Angabe für Encryption. ftAPI Version?
ft_err_CONNERR_NOCONN	ft_connection	keine freie Transportverbindung.
ft_err_CONNERR_NOTAVAIL	ft_connection	Das ferne System ist nicht verfügbar.
ft_err_CONNERR_UNKNOWN	ft_configuration	Das ferne System ist unbekannt.
ft_err_INT_CRFILE	ft_error	Fehler beim Erzeugen einer Datei.
ft_err_INT_FORK_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf fork. errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird.
ft_err_INT_INIT	ft_error	Der Server kann nicht initialisiert werden.
ft_err_INT_INTERNAL_FN	ft_panic	Sonstiger interner Fehler: nicht unterstützte Funktion.
ft_err_INT_INTERNAL_VERS	ft_panic	Sonstiger interner Fehler: nicht unterstützte Version der Datenstruktur.
ft_err_INT_MEM	ft_resource	Fehler bei der Speicheranforderung.
ft_err_INT_OPEN_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf open. errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird.
ft_err_INT_OPENDIR_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf opendir. errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird.
ft_err_INT_PIPE_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf pipe. errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird.
ft_err_INT_READ_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf read. errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird.

ft_err_INT_RMFILE_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf rmfile. errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird.
ft_err_INT_SIGNAL_signal	ft_error	Befehl wurde durch signal unterbrochen. signal bezeichnet das Signal, das die Unterbrechung verursachte.
ft_err_INT_STAT_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf stat. errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird.
ft_err_INT_SYSTEM_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf system. errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird.
ft_err_INT_WRITE_<errno>	ft_error	Fehler bei Systemaufruf write: errno ist der Wert der errno-Variablen, der durch den fehlerhaften Systemaufruf gesetzt wird. Wenn nicht alle Bytes geschrieben werden konnten, hat errno den Wert -1.
ft_err_LOCERR_EXIST	ft_exist	Die lokale Datei existiert bereits.
ft_err_LOCERR_FTAC	ft_access	Der Auftrag wurde vom lokalen FTAC abgewiesen.
ft_err_LOCERR_FTC_<exit-status>	ft_panic	<exit-status> bezeichnet die Meldungsnummer des ftc-Kommandos (siehe Meldung 94 und Meldung 95 in der openFT-Meldungstabelle).
ft_err_LOCERR_INCONS	ft_localFile Structure	Die lokale Datei ist inkonsistent.
ft_err_LOCERR_MEM	ft_resource	Die lokale Datei bekommt keinen Speicher.
ft_err_LOCERR_NOACCESS	ft_access	Auf die lokale Datei kann nicht zugegriffen werden.
ft_err_LOCERR_NOCREAT	ft_cantCreate	Die lokale Datei kann nicht angelegt werden.
ft_err_LOCERR_NOTEXIST	ft_notExist	Die lokale Datei kann nicht gefunden werden.
ft_err_PAR_DIRAC_<errno>	ft_error	errno bezeichnet den Wert der errno-Variablen, der durch den stat()-Aufruf gesetzt wurde. Die errno-Variable hat den Wert 0, wenn für das Dateiverzeichnis kein Schreibrecht vergeben ist.
ft_err_PAR_FTMSG_<code>	Fehlercode gemäß ft_code<code>	<Meldung entsprechend ft_code<code>>.
ft_err_PAR_INVSESS	ft_panic	Die Sitzungsnummer (Session) ist ungültig.

ft_err_PAR_LEN	ft_notSupported	Der Name des Arbeitsverzeichnisses (workdir) ist zu lang.
ft_err_PAR_LEN_ACCOUNT	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: ftamext->account.
ft_err_PAR_LEN_CRPWD	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: ftamext->crpasswd.
ft_err_PAR_LEN_FPWD	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: mgmtpasswd oder filepasswd.
ft_err_PAR_LEN_LEGALQ	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: ftamext -> legalq.
ft_err_PAR_LEN_LOCFN	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: locfn.
ft_err_PAR_LEN_LOCPR	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: Summe der Längen von locsuccproc und locfailproc.
ft_err_PAR_LEN_REMACC	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: remaccount.
ft_err_PAR_LEN_REMADM	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: remadmis.
ft_err_PAR_LEN_REMFN	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: fn or remfn.
ft_err_PAR_LEN_REMPR	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: Summe der Längen von remsuccproc und remfailproc.
ft_err_PAR_LEN_REMPWD	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: rempasswd.
ft_err_PAR_LEN_REMSYS	ft_paramTooLong	Parameter zu lang: remsys.
ft_err_PAR_MAND	ft_panic	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Parameterliste par wurde nicht angegeben.</li> <li>• Der Name des Arbeitsverzeichnisses (workdir) wurde nicht angegeben.</li> <li>• Der Ausgabebereich stat wurde nicht angegeben.</li> <li>• Der Ausgabebereich info wurde nicht angegeben (nur bei ft_show()).</li> </ul>
ft_err_PAR_MAND_LOCFN	ft_paramError	locfn wurde nicht angegeben.
ft_err_PAR_MAND_REMSYS	ft_error	Das ferne System wurde nicht angegeben.
ft_err_PAR_NODIR	ft_panic	Der angegebene Name (workdir) bezeichnet kein Dateiverzeichnis.
ft_err_PAR_NOTERM	ft_panic	Der Auftrag ist noch aktiv.
ft_err_PAR_OPEN	ft_panic	In einem Programm wurde einer Sitzung bereits dasselbe Dateiverzeichnis (workdir) zugeordnet.
ft_err_PAR_REMOTE_NOACCESS	ft_access	Keine Berechtigung zum Löschen im fernen System. Keine Berechtigung zum Lesen der Attribute im fernen System.

ft_err_PAR_REMOTE_NOTEMPTY	ft_notEmpty	Das Verzeichnis im fernen System ist nicht leer.
ft_err_PAR_REMOTE_NOTEXIST	ft_notExist	Datei/Verzeichnis existiert nicht im fernen System.
ft_err_PAR_TERM	ft_ignore	Der Auftrag ist schon beendet.
ft_err_PAR_VALUE	ft_panic	Unbekannter Parameter/Parameter sind inkompatibel. Der Name für das Arbeitsverzeichnis (workdir) ist ungültig.
ft_err_PAR_VALUE_ACCESS	ft_panic	ungültiger Parameter: ftamext - >accessmode.
ft_err_PAR_VALUE_AVAIL	ft_panic	ungültiger Parameter: ftamext ->available.
ft_err_PAR_VALUE_CANTIME	ft_panic	ungültiger Parameter: cantime.
ft_err_PAR_VALUE_COMPR	ft_panic	ungültiger Parameter: compress.
ft_err_PAR_VALUE_DIR	ft_panic	ungültiger Parameter: direction.
ft_err_PAR_VALUE_ENCRYPT	ft_resource	ungültiger Parameter: encryption.
ft_err_PAR_VALUE_FPWD	ft_panic	ungültiger Parameter: mgmtpasswd.
ft_err_PAR_VALUE_FTYPE	ft_panic	ungültiger Parameter: filetype.
ft_err_PAR_VALUE_LOCCSN	ft_paramError	ungültiger Parameter: locccsn.
ft_err_PAR_VALUE_MAXREC	ft_paramError	ungültiger Parameter: maxrecsize.
ft_err_PAR_VALUE_PRIO	ft_panic	ungültiger Parameter: priority.
ft_err_PAR_VALUE_REMACC	ft_paramError	ungültiger Parameter: remaccount.
ft_err_PAR_VALUE_REMADM	ft_auth	ungültiger Parameter: remadmis oder ungültiger Parameter: remadm. Die Benutzerkennung /Zugangsberechtigung im fernen System ist ungültig.
ft_err_PAR_VALUE_REMCCSN	ft_paramError	ungültiger Parameter: remccsn.
ft_err_PAR_VALUE_REMFN	ft_paramError	ungültiger Parameter: remfn. Die angegebene Datei existiert nicht/der Zugriff ist nicht erlaubt.
ft_err_PAR_VALUE_REMPWD	ft_paramError	ungültiger Parameter: rempasswd.
ft_err_PAR_VALUE_REMSYS	ft_paramError	ungültiger Parameter: rem. Das angegebene ferne System ist unbekannt.
ft_err_PAR_VALUE_RFORM	ft_paramError	ungültiger Parameter: record format.
ft_err_PAR_VALUE_RID	ft_panic	Die Request-Id (rid) ist ungültig.

ft_err_PAR_VALUE_STARTTIME	ft_panic	ungültiger Parameter: starttime.
ft_err_PAR_VALUE_SYNC	ft_panic	ungültiger Parameter: synchron.
ft_err_PAR_VALUE_TRANSP	ft_panic	ungültiger Parameter: transparent.
ft_err_PAR_VALUE_WMODE	ft_panic	ungültiger Parameter: writemode.
ft_err_PAR_VERS	ft_panic	Die Version der Datenstruktur (Parameterliste oder Ausgabebereich) ist ungültig.
ft_err_REMERR_EXIST	ft_exist	Die ferne Datei existiert bereits.
ft_err_REMERR_INCONS	ft_remoteFile Structure	Die ferne Datei ist inkonsistent.
ft_err_REMERR_MEM	ft_cantCreate	Die ferne Datei bekommt keinen Speicher.
ft_err_REMERR_NOACCESS	ft_access	Auf die ferne Datei kann nicht zugegriffen werden.
ft_err_REMERR_NOCREAT	ft_cantCreate	Die ferne Datei kann nicht angelegt werden.
ft_err_REMERR_NOTEXIST	ft_notExist	Die ferne Datei kann nicht gefunden werden.
ft_err_REMERR_REMADM	ft_auth	Die ferne Zugangsberechtigung ist ungültig.
ft_errorEncoding	ft_resource	Code Cp850 nicht unterstützt. Erweiterte Sprachunterstützung für Java installieren.
ft_errorOnCancel	ft_error	Fehler beim Abbruch.
ft_errorReadingCsv	ft_resource	Benutzer-Informationen konnten nicht gelesen werden.
ft_errorReadingExec	ft_resource	Standardfehlerausgabe der Script-Ausführung konnte nicht gelesen werden.
ft_errorReadingFtsadmErr	ft_resource	Standardfehlerausgabe des ftsadm-Kommandos konnte nicht gelesen werden.
ft_errorWaitingForExec	ft_resource	Fehler beim Warten auf das Ende der Script-Ausführung.
ft_errorWaitingForFtsadm	ft_resource	Fehler beim Warten auf das Ende des ftsadm-Kommandos.
ft_execFailed	ft_error	Script-Ausführung konnte nicht gestartet werden.
ft_exist	ft_exist	Verzeichnis existiert schon.
ft_exit_<exitcode>	ft_script	Mit executeScript ausgeführtes Script beendete sich mit Fehlercode.
ft_exit_255	ft_execute	Fehler beim Ausführen von executeScript.
ft_featuresNotSupported	ft_error	Parser unterstützt notwendiges Feature nicht.

ft_ftsadmFailed	ft_error	IOException beim Anstarten von ftsadm.
ft_housekeepingError	ft_error	Housekeeper wurde mit unbekanntem Fehler beendet. Wird wiederholt.
ft_illegalJobState	ft_error	Ungültiger Status bei Auftragsende gefunden.
ft_illegalMode	ft_error	Ungültiger Modus.
ft_infoFileCantWrite	ft_resource	Info Datei kann nicht geschrieben werden.
ft_InterpreterNotAlive	ft_resource	Interpreter konnte nicht gestartet werden. Ausführung später.
ft_invalidStartState	ft_error	Ungültiger Status beim Starten.
ft_jobCantCreate	ft_resource	Der Auftrag konnte nicht erzeugt werden.
ft_jobCloseError	ft_resource	Fehler beim Beenden des Auftrags.
ft_jobExists	ft_error	Diesen Auftrag gibt es schon.
ft_jobFailed	ft_error	Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.
ft_listDirectoryError	ft_resource	Verzeichnis kann nicht gelesen werden.
ft_listDirectoryFileInfo	ft_resource	Fehler beim Schreiben der persistenten Daten.
ft_listDirectoryNoDirectory	ft_notExist	Kein Verzeichnis.
ft_listDirectoryOutOfRangeError	ft_error	Bereichsfehler beim ListDirectory.
ft_listDirectoryParamError	ft_error	Parameterfehler beim ListDirectory.
ft_listDirectorySecurity	ft_access	Zugriffsfehler beim ListDirectory eines lokalen Verzeichnisses.
ft_listDirWriterCantCreate	ft_resource	Kann persistente ListDirectory Daten nicht schreiben.
ft_listElementUnknown	ft_error	Schema und Ftscrip passen nicht zusammen. Es gibt kein solches Element in einer Liste!
ft_listenerCantClose	ft_resource	Listener konnte nicht beendet werden.
ft_lockNotReadable	ft_resource	Interpreterprozess nicht erreichbar.
ft_logfileCantCreate	ft_resource	Logfile konnte nicht angelegt werden. Kein Logfile, kein Replay.
ft_logfileCantRead	ft_resource	Logfile kann nicht gelesen werden. Replay nicht möglich.
ft_logfileError	ft_resource	Logfile konnte nicht angelegt werden. Kein Logfile, kein Replay.

ft_logfileInvalid	ft_resource	Ungültiges Logfile.
ft_logfileIoError	ft_resource	IO-Fehler für Logfile.
ft_logfileNoSuchFile	ft_resource	Logfile konnte nicht gefunden werden.
ft_logFileNotFound	ft_resource	Logfile konnte nicht gefunden werden.
ft_logfileNotReadable	ft_resource	Logfile kann nicht gelesen werden. Replay nicht möglich.
ft_logfileWrongVersion	ft_error	Falsche Version des Logfiles. Dieser Auftrag ist nicht wiederanlauffähig.
ft_loggerCantClose	ft_resource	Logger konnte nicht beendet werden.
ft_logWrapperCantCreate	ft_resource	Logfile-Wrapper konnte nicht angelegt werden.
ft_logWrapperCantFind	ft_resource	Logfile-Wrapper konnte nicht gefunden werden.
ft_logWrapperCantWrite	ft_resource	Logfile-Wrapper konnte nicht geschrieben werden.
ft_mainLockError	ft_resource	Mainlock nicht setzbar. Interpreter wird beendet.
ft_mainLockIoError	ft_resource	Mainlock nicht setzbar. Interpreter wird beendet.
ft_mainLockNotSet	ft_resource	Mainlock nicht gesetzt. Interpreter wird beendet.
ft_nameGroupElementUnknown	ft_error	Schema und Ftscript passen nicht zusammen. Es gibt kein solches Namens-Attribut.
ft_nasty_error	ft_error	Es ist ein unbehandelter Fehler aufgetreten.
ft_noInterpreter	ft_resource	ServerProzess nicht rechtzeitig vorhanden.
ft_noKeyInLogfile	ft_error	Logfile-Eintrag ungültig. "key" nicht vorhanden. Wiederanlauf nicht mehr möglich.
ft_noPartner	ft_paramError	Für die ferne Datei wurde kein Partner angegeben.
ft_noRef	ft_reference	Referenz kann nicht aufgelöst werden.
ft_noRefForContextObject	ft_reference	Referenz kann nicht aufgelöst werden.
ft_noRefInFtscript	ft_reference	Referenz kann nicht aufgelöst werden.
ft_noScript	ft_resource	Es wurde kein Script angegeben.
ft_noSession	ft_error	openFT-Session konnte nicht erzeugt werden.
ft_notExist	ft_notExist	Datei oder Verzeichnis existiert nicht.
ft_noTransferAdmission	ft_paramError	In der Partner-Angabe fehlt die TransferAdmission.
ft_notRepeatable	ft_error	Ftscript-Auftrag nicht wiederholbar.

ft_noUserFaultCode	ft_paramError	Fehlercode darf nicht mit 'ft' beginnen.
ft_noUserScript	ft_paramError	Für executeScript wurde kein Script angegeben.
ft_noUtf8Support	ft_resource	UTF 8 wird nicht unterstützt.
ft_openParamError	ft_error	Fehler beim Erzeugen der openFT-Session.
ft_openParamError2	ft_error	ft_open ging schief, Parameterfehler.
ft_OrderQueueNotFound	ft_resource	Order-Queue konnte nicht gefunden werden.
ft_parseByteArray	ft_error	Parse- oder IO-Fehler.
ft_parseError	ft_error	Parse- oder IO-Fehler.
ft_portFileCantClose	ft_resource	PortFile konnte nicht ordentlich geschlossen werden.
ft_portNotFound	ft_resource	Kein Port gefunden. Ausführung später.
ft_readStatus	ft_error	Parameterfehler beim Status ermitteln.
ft_recordSize	ft_error	Fehlerhafte Angabe für maxRecSize. Schema fehlerhaft?
ft_recoveryCreateDirectory	ft_recoveryFailed	Wiederanlauf fehlgeschlagen.
ft_recoveryFailed	ft_recoveryFailed	Wiederanlauf fehlgeschlagen.
ft_replayIllegalEntry	ft_error	Beim Replay weder Fehlercode noch Request-Id gefunden.
ft_reqlistOutOfRange	ft_error	Fehler beim Abfragen der Request-Liste von openFT.
ft_reqstatParamError	ft_error	Fehlerhafter Parameter für reqstat. Interner Fehler.
ft_requestIdFormat	ft_error	Fehler im Format der Request-Id.
ft_requestIdIllegalFormat	ft_error	Fehlerhaftes Format für die Request-Id.
ft_requestInvalid	ft_error	Ungültiger Request.
ft_resumeForbidden	ft_error	Resume nicht möglich.
ft_resumeUnloggedTransfer	ft_resource	mehr als ein offener Filetransfer.
ft_rformIllegal	ft_error	Fehlerhafte Angabe für RecordFormat. Schema fehlerhaft?
Ft_rformOutOfRange	ft_error	Fehlerhafte Angabe für RecordFormat. ftAPI Version fehlerhaft?
ft_schemaConflict	ft_error	Unbekannte Aktivität, Schema defekt?
ft_schemaNotFound	ft_resource	Schemodatei <i>ftscript.xsd</i> nicht installiert.

ft_scriptElementUnknown	ft_error	Schema und Ftscript passen nicht zusammen. Es gibt kein solches Script.
ft_scriptIdNotGiven	ft_error	Script-Id nicht angegeben.
ft_scriptinfoFileCantCreate	ft_resource	Script-Info nicht erzeugbar.
ft_scriptinfoFileCantWrite	ft_resource	Script-Info nicht beschreibbar.
ft_scriptinfoFileCantWrite2	ft_resource	Script-Info nicht erzeugbar.
ft_serverSignalCommand	ft_error	Fehler in Auftragsannahme des ServerProzesses.
ft_sessionNotFound	ft_resource	keine gültige openFT-Session bekommen.
ft_signalingFailed	ft_resource	Signalisierung an Port ging schief. Ausführung später.
ft_socketClose	ft_resource	Socket kann nicht geschlossen werden.
ft_stateUnknown	ft_resource	Unbekannter Status.
ft_statusCantRead	ft_resource	Status nicht lesbar. Auftrag nicht ausführbar.
ft_statusCantWrite	ft_resource	kann Status nicht schreiben.
ft_termSocketClose	ft_resource	Socket kann nicht geschlossen werden.
ft_timestampCantCreate	ft_resource	Timestamp konnte nicht angelegt werden.
ft_tmpFileDelete	ft_resource	TmpFile konnte nicht gelöscht werden.
ft_tmpFileNotFound	ft_resource	Erwartetes TmpFile wurde nicht gefunden.
ft_traceCantCreate	ft_resource	Trace-Datei konnte nicht erzeugt werden. Kein Trace (Trace abschalten!)
ft_traceFileCreateError	ft_resource	Trace-Datei konnte nicht erzeugt werden. (Trace abschalten)
ft_traceFileNotFound	ft_resource	Trace-Datei konnte nicht gefunden werden.
ft_traceSerialization	ft_error	Trace-Daten korrupt.
ft_traceSyncFailed	ft_resource	Trace-Daten konnten nicht auf Platte geschrieben werden. Trace evtl. nicht vollständig.
ft_traceWrapperCantCreate	ft_resource	Trace-Datei Wrapper konnte nicht erzeugt werden.
ft_traceWrapperCreateError	ft_resource	Trace-Datei Wrapper konnte nicht erzeugt werden.
ft_traceWrapperNotFound	ft_resource	Trace-Datei Wrapper konnte nicht gefunden werden.
ft_transferFileIllegalSyntax	ft_error	remote/remote oder lokal/lokal nicht erlaubt. Schema defekt?

ft_transferMandatoryParam	ft_error	Parameterfehler beim ft_transfer.
ft_transparentModelllegal	ft_error	Fehlerhafte Angabe im Transparent-Mode. Schema fehlerhaft?
ft_transparentModeOutOfRange	ft_error	Fehlerhafte Angabe im Transparent-Mode. ftAPI Version korrekt?
ft_unexpectedLogEntry	ft_error	Logfile ungültig. Erwarteter Eintrag nicht gefunden.
ft_unknownError	ft_error	Unbekannter Fehlercode.
ft_unlockOrderQueue	ft_resource	Order-Queue konnte nicht freigegeben werden.
ft_unresolvedTmpFile	ft_reference	Lokales TmpFile nicht gefunden. Referenz kann nicht aufgelöst werden.
ft_unwrap	ft_error	Unwrapping fehlgeschlagen.
ft_userFault	ft_userFault	Fehler-Aktivität im Ftscript aufgerufen.
ft_userStorageCantCreate	ft_resource	Grundlegende Daten können nicht initialisiert werden. EXIT, KEIN ERRORLOG!
ft_validatingFeaturesNot Supported	ft_error	Interner Fehler: Parser unterstützt notwendiges Feature für Validierung nicht.
ft_validationError	ft_error	Validation-, Parse- oder IO-Fehler.
ft_workDirectoryPiNotFound	ft_error	PI für Aufrufsverzeichnis im Script nicht gefunden.
ft_workDirUnusable	ft_resource	WorkDir kann nicht erzeugt werden.
ft_writeModelllegal	ft_error	Fehlerhafte Angabe im Write-Mode. Schema fehlerhaft?
ft_writeModeOutOfRange	ft_error	Fehlerhafte Angabe im Write-Mode. Schema fehlerhaft?
ft_writeOrderQueue	ft_resource	Schreiben in die Order-Queue fehlgeschlagen.
ft_wrongJavaVersion	ft_resource	Die aktuelle Java-Version ist zu alt.

Die folgenden Fehlercodes sind für den *faulthandler* zulässig (siehe [Abschnitt „faulthandler“](#)).

Fehlercodes	Beschreibung
ft_abort	Kommando abgebrochen.
ft_access	Zugriffsfehler.
ft_admin	Administrationsfehler.
ft_auth	Authentifizierungsfehler.
ft_cantCreate	Datei/Verzeichnis konnte nicht erzeugt werden.

---

ft_cantDelete	Datei/Verzeichnis konnte nicht gelöscht werden.
ft_configuration	Konfiguration fehlerhaft.
ft_connection	Verbindungsfehler.
ft_corrupt	Datei/Daten/Verzeichnis verboten.
ft_error	Allgemeiner Fehler.
ft_exist	Datei/Verzeichnis existiert schon.
ft_execute	Fehler beim Ausführen von executeScript.
ft_localFileStructure	Fehler in der lokalen Datei.
ft_notEmpty	Verzeichnis ist nicht leer.
ft_notExist	Datei/Verzeichnis existiert nicht.
ft_notSupported	Funktionalität wird nicht unterstützt.
ft_panic	Schwerer interner Fehler.
ft_paramError	Parameterfehler.
ft_paramTooLong	Parameter zu lang.
ft_recoveryFailed	Wiederanlauf fehlgeschlagen.
ft_reference	Es wird ein nicht vorhandenes Ftscript-Objekt referenziert.
ft_remoteFileStructure	Ferne Dateistruktur fehlerhaft.
ft_resource	Ressourcenfehler (z.B. kein Speicherplatz, kein Hauptspeicher).
ft_script	Mit executeScript ausgeführtes Script beendete sich mit Fehlercode.
ft_syntax	Syntaxfehler.